


Computer und Internet

Alte Windows

Fotoanzeige aktivieren

Windows Fotoanzeige



Schritt 1. So aktivieren Sie die Windows-Fotoanzeige auf einem Windows Server

Nach der Einrichtung eines Remote-Desktop-Servers werden Sie bald feststellen, dass Benutzer, die ein Bild oder Foto öffnen, MS Paint anstelle der Windows-Fotoanzeige öffnen.


Bei der Suche nach Empfehlungen werden zwar Alternativen von Drittanbietern erwähnt, aber die Aktivierung des Windows-Fotoanzeigeprogramms auf Windows Server ist eigentlich ganz einfach. Die Dateien sind standardmäßig bereits vorhanden; sie müssen lediglich registriert und die Dateizuordnungen in der Registrierung hinzugefügt werden.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Dateien vorhanden sind; dies sollte standardmäßig der Fall sein.

Navigieren Sie zu

C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer


und prüfen Sie, ob die Dateien vorhanden sind.



Schritt 2: Registrieren Sie die PhotoViewer.dll

Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und geben Sie folgenden Befehl ein:

regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll"



Schritt 3: Registrierungsschlüssel herunterladen und importieren

Laden Sie die Registrierungsschlüssel von hier herunter:

WindowsPhotoViewer.zip

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung der Registry auf eigene Gefahr erfolgt. Der Registry-Download von dieser Seite wurde zwar getestet, jedoch sind nicht alle Konfigurationen identisch. Daher können wir keine Verantwortung für Systeme übernehmen, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen.

Entpacken Sie die ZIP-Datei und doppelklicken Sie anschließend auf die Datei WindowsPhotoViewer.reg, um sie zu importieren.

Schritt 4: Windows-Fotoanzeige als Standard-App für Fotos festlegen

Klicken Sie auf Start und suchen Sie nach Standard-Apps.

Wählen Sie unter „Fotoanzeige“ die Option „Standard auswählen“ und anschließend „Windows-Fotoanzeige“.

Schritt 5 (optional): Miniaturansichten anzeigen

Statt der Dateisymbole für die Fotos können Sie auch Miniaturansichten anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf „Start“ und suchen Sie nach „Ordneroptionen“. Sobald die Ordneroptionen geöffnet sind, klicken Sie auf „Ansicht“ und deaktivieren Sie die Option „Immer Symbole anzeigen, nie Miniaturansichten“.

