

Toast[®] 6 Lite

Guida introduttiva

Note legali

© 1994-2003 Roxio, Inc. Tutti i diritti riservati. L'utilizzo di questo prodotto è soggetto all'accettazione da parte dell'utente di tutti i termini di ognuno dei contratti di licenza inclusi nella presente confezione.

Marchi di fabbrica

Il logo Roxio, il logo raffigurante un tostapane contenente dei dischi, ToastAnywhere, Toast It e Plug & Burn sono marchi di fabbrica di Roxio, Inc. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. Roxio, il logo raffigurante un CD in fiamme, Toast e CD Spin Doctor sono marchi di fabbrica registrati di Roxio, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più dei brevetti elencati all'indirizzo www.roxio.com/en/patents.

Marchi di fabbrica di terze parti

Il logo Mac, Macintosh, Power Macintosh, Mac, QuickTime e iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iMovie, iPhoto, Rendezvous e iDVD sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc.

Windows è un marchio di fabbrica registrato di Microsoft, Inc.

La tecnologia audio di compressione MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Coding Technologies, Fraunhofer IIS e THOMSON Multimedia.



Il modulo per gli effetti audio è concesso in licenza da Algorithmix, www.algorithmix.com.



ADVANCED DSP TECHNOLOGIES

La tecnologia plug-in VST appartiene a Steinberg.

Alcune parti sono basate su nanoPEG Technology. Copyright © 2003 nanocosmos.

Discus è un marchio di fabbrica registrato di Magic Mouse Productions.

La tecnologia di riconoscimento musicale e i dati relativi sono forniti da Gracenote e da Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote è la tecnologia standard del settore per il riconoscimento musicale e la fornitura dei relativi contenuti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.Gracenote.com.

Gracenote è CDDB, Inc. d/b/a “Gracenote”. CD e dati musicali di Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB2 Client Software® 2000-2003 Gracenote. Brevetti U.S.A. n. 5,987,525, 6,061,680, 6,154,773 e altri brevetti concessi o in attesa di concessione.

CDDB è un marchio di fabbrica registrato di Gracenote. Il logo e il logotipo Gracenote, il logo e il logotipo Gracenote CDDB e il logo “Powered by Gracenote CDDB” sono marchi di fabbrica di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.



Modifiche

Il materiale presentato in questo documento è a solo scopo informativo ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Sebbene ai fini di garantire l'accuratezza del presente documento sia stato compiuto qualsiasi ragionevole sforzo, Roxio, Inc. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da errori od omissioni presenti nel documento stesso o dall'utilizzo delle informazioni in esso contenute.

Roxio si riserva il diritto di apportare modifiche alla progettazione del prodotto senza limitazioni e senza obbligo di preavviso agli utenti.

Esclusioni

PER ESEGUIRE COPIE DI MATERIALE CON IL PRESENTE PRODOTTO, È NECESSARIO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DAL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT PER TALE MATERIALE PER EVITARE VIOLAZIONI DELLE LEGGI IN VIGORE, CHE POTREBBERO CONDURRE A RICHIESTE DI DANNI O ALTRI INDENNIZZI.

Sommario

Panoramica

1	Introduzione	3
	Informazioni su Toast	4
	Fonti di ulteriori informazioni	4
	Requisiti di sistema	4
	Installazione di Toast 6 Lite	5
	Informazioni sulla finestra principale di Toast	5
	Configurazione e accensione del registratore	9
	Scelta del tipo di supporto da utilizzare.	9

2	Fondamenti di Toast	11
	Panoramica sull'utilizzo di Toast per la creazione di un disco . . .	12
	Scelta del registratore	12
	Modifica delle impostazioni del registratore	13
	Registrazione e apertura di progetti Toast	16
	Cancellazione di elementi dall'area del contenuto	16
3	Funzioni generali varie	17
	Condivisione dei registratori in rete (ToastAnywhere)	18
	Invio di documenti o cartelle a Toast dalla Scrivania (Toast It) . . .	20
	Cancellazione di un disco riscrivibile	21
	Espulsione di un disco	21
	Impostazione delle preferenze di Toast	22
	Visualizzazione di informazioni dettagliate su un disco	22
4	Funzioni avanzate varie	25
	Creazione di un disco multisessione	26
	Registrazione di un progetto come documento immagine	27
	Attivazione di un documento immagine sulla Scrivania	28
	Creazione di una partizione temporanea	28
	Confronto del contenuto di due documenti o cartelle	30

Dati

5 Creazione di dischi dati 35

Descrizione di un disco dati	36
Panoramica sulla creazione di un disco dati	36
Avvio della creazione di un disco dati.	37
Modifica delle impostazioni di un disco dati.	37
Aggiunta di documenti o cartelle a un disco dati.	38
Utilizzo di documenti e cartelle in un disco dati.	39
Registrazione di un disco dati	41

6 Utilizzo delle opzioni dati aggiuntive 43

Scelta delle versioni del sistema operativo Mac.	44
Compressione di un disco dati Solo Mac.	44
Crittografia di un disco dati Solo Mac	45
Copia di un disco dati	46
Pianificazione di backup automatici	46
Creazione di dischi dati avanzati.	47

Audio

7 Creazione di CD audio 51

Definizione di CD audio	52
Scelta dei supporti per CD audio.	52
Panoramica sulla creazione di un CD audio	53
Avvio della creazione di un nuovo CD audio	53
Scelta del formato CD audio	54
Aggiunta di documenti al CD audio	54
Utilizzo di documenti in un CD audio	56
Registrazione di un CD audio	60

8 Creazione di dischi MP3 61

Definizione di disco MP3	62
Scelta dei supporti per dischi MP3	62
Panoramica sulla creazione di un disco MP3	63
Avvio della creazione di un nuovo disco MP3	63
Scelta del formato Disco MP3	64
Aggiunta di cartelle o documenti MP3 a un disco MP3	64
Utilizzo di documenti MP3 in un disco MP3.	65
Registrazione del disco MP3	67

9 Utilizzo delle opzioni audio aggiuntive 69

Esportazione di audio da diverse sorgenti	70
Copia di dischi audio	72
Digitalizzazione di LP o cassette	72
Creazione di dischi audio avanzati	73

Video/Foto

10 Creazione di dischi video 77

Definizione di disco video	78
Scelta dei supporti per dischi video	78
Descrizione dei menu e dei pulsanti	78
Panoramica sulla creazione di un disco video	79
Avvio della creazione di un disco video	80
Modifica delle impostazioni di un disco video	80
Aggiunta di video o presentazioni a un disco video	82
Modifica di un documento video nell'area del contenuto Video	86
Modifica di una presentazione nell'area del contenuto Video	88
Utilizzo del contenuto in un disco video	90
Registrazione di un disco video	91

11 Importazione di video da una videocamera DV (Plug & Burn) 93

Definizione di Plug & Burn	94
Plug & Burn rapido	95
Altri utilizzi di Plug & Burn	96
Collegamento della videocamera DV al computer	97
Utilizzo dei controlli di riproduzione video per posizionare il nastro	98
Importazione di video in Toast da una videocamera DV	98
Completamento di un progetto video dopo l'importazione	99

12 **Utilizzo delle opzioni video aggiuntive**

101

Esportazione di video da un disco video esistente	102
Attivazione o disattivazione dei menu video	102
Copia di un disco video	103
Utilizzo di Motion Pictures	103
Creazione di dischi video avanzati	104

Copia

13 **Copia di dischi**

107

Panoramica sulla copia di dischi	108
Copia di un disco utilizzando un solo registratore	108
Copia di un disco utilizzando due unità	109
Copia di un documento immagine su disco	110
Utilizzo delle opzioni di copia avanzate	111

Indice

113

Panoramica

1	Introduzione	3
2	Fondamenti di Toast	11
3	Funzioni generali varie	17
4	Funzioni avanzate varie	25

Introduzione



In questo capitolo

Informazioni su Toast	4
Fonti di ulteriori informazioni	4
Requisiti di sistema	4
Installazione di Toast 6 Lite	5
Informazioni sulla finestra principale di Toast	5
Configurazione e accensione del registratore	9
Scelta del tipo di supporto da utilizzare	9

Informazioni su Toast

Toast® è un affermato software che consente di creare CD e DVD. Di seguito sono elencate alcune delle operazioni che è possibile eseguire con Toast:

- Registrazione dei dati su CD o DVD
- Creazione di dischi audio o MP3
- Creazione di Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD) o DVD
- Creazione di copie di backup dei dischi

È inoltre possibile eseguire molte altre operazioni con Toast. Per trarre il massimo vantaggio da Toast, si consiglia di leggere la presente guida.

Fonti di ulteriori informazioni

In questa guida viene introdotto Toast e descritto l'utilizzo delle funzioni più comuni. Informazioni sulle funzioni più avanzate sono disponibili dove indicato e negli Aiuti di Toast.

Per accedere agli Aiuti di Toast, scegliere Aiuto > Aiuti di Toast.

Per ulteriori informazioni, scegliere Aiuto > Supporto al prodotto.

Requisiti di sistema

Per poter eseguire Toast, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Power Mac G3 o versioni successive
- Mac OS X 10.2 o versioni successive
- 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- 2 GB circa per ogni 10 minuti di video digitale
- QuickTime® 6 o versioni successive
- Registratore di CD o DVD (facoltativo con ToastAnywhere™)

Installazione di Toast 6 Lite


Per installare Toast:

- 1 Inserire il CD di Toast nell'unità.
La cartella di Roxio Toast 6 Lite viene visualizzata sulla Scrivania.
- 2 Trascinare la cartella di Roxio Toast 6 Lite nella posizione sul disco rigido in cui si desidera installare Toast.
- 3 Dal percorso selezionato fare doppio clic sull'applicazione per avviare Toast.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare Toast per la prima volta.
Viene chiesto di accettare il contratto di licenza.

Informazioni sulla finestra principale di Toast

La finestra principale di Toast contiene i seguenti elementi:


- **Linguette per i tipi di disco:** fare clic su una linguetta per selezionare il tipo di disco che si desidera creare.
- **Area del contenuto:** è l'area in cui vengono visualizzati i documenti che si registrano su disco.
- **Pulsante Registra:** fare clic su questo pulsante per avviare la registrazione su disco dei documenti presenti nell'area del contenuto.
- **Cassetto Impostazioni disco:** questo cassetto consente di modificare le preferenze per ogni tipo di disco che si sta creando.



Finestra principale di Toast

Linguette Dati, Audio, Video e Copia


Toast semplifica il processo di creazione di diversi tipi di dischi. Selezionando queste linguette è possibile eseguire diverse operazioni, come descritto di seguito.



- **Linguetta Dati:** consente di copiare qualsiasi tipo di documento o cartella su un disco a scopo di archiviazione o backup, per l'utilizzo su un computer Mac, un PC o qualsiasi computer. Fare riferimento a *Avvio della creazione di un disco dati* a pagina 37.
- **Linguetta Audio:** consente di creare CD audio o dischi MP3 per l'uso con un computer, in un lettore MP3 o nello stereo di casa o dell'auto. Fare riferimento a *Avvio della creazione di un nuovo CD audio* a pagina 53 o *Avvio della creazione di un nuovo disco MP3* a pagina 63.
- **Linguetta Video:** consente di creare VCD, Super Video CD o DVD per l'uso con il computer o nel lettore DVD di casa. Fare riferimento a *Avvio della creazione di un disco video* a pagina 80.
- **Linguetta Copia:** consente di copiare un disco o un documento immagine. Fare riferimento a *Panoramica sulla copia di dischi* a pagina 108.

Area del contenuto

L'area del contenuto è l'area in cui è possibile aggiungere e organizzare i documenti o dove vengono visualizzati i dischi che si desidera copiare. Quest'area varia leggermente a seconda del tipo di disco che si sta creando. Per aggiungere del contenuto, trascinare i documenti nell'area. In alcune viste è possibile fare clic sul pulsante **Aggiungi** per aggiungere dei documenti da una finestra di dialogo dei documenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Panoramica sull'utilizzo di Toast per la creazione di un disco* a pagina 12.



Area del contenuto (nell'esempio si tratta di contenuto audio)

Pulsante Registra

Fare clic sul pulsante rosso **Registra** per avviare la registrazione di un disco. Questo pulsante include altre parti:




- **Indicatore di spazio:** visualizza approssimativamente lo spazio che verrà utilizzato sul disco a seconda del tipo di supporto su cui si intende eseguire la registrazione.
- **Pulsante CD/DVD:** fare clic su questo pulsante per alternare il tipo di supporto per cui l'indicatore di spazio visualizza lo spazio libero (CD o DVD).

- **Pulsante delle opzioni registratore:** il pulsante verde delle opzioni registratore visualizza i diversi registratori disponibili, nonché un collegamento alla finestra di dialogo Impostazioni registratore in cui è possibile modificare le preferenze del registratore selezionato.
- **Nome del registratore:** visualizza il nome del registratore correntemente selezionato. Se al computer sono collegati più registratori, fare clic sul nome del registratore per scorrere i registratori disponibili.

Cassetti Impostazioni disco

A ognuna delle quattro linguette (Dati, Audio, Video e Copia) è associato un cassetto di impostazioni dove è possibile apportare modifiche per il tipo di disco selezionato.



Cassetto
Impostazioni disco
(per un disco audio)

Pulsante Impostazioni disco

Pulsante Impostazioni disco

Fare clic sul pulsante Impostazioni disco in qualsiasi vista per aprire il relativo cassetto oppure fare clic sul titolo del disco corrente.

Fare clic sul pulsante
Impostazioni disco



In alternativa, fare clic sul titolo del disco
per aprire il cassetto Impostazioni disco

Configurazione e accensione del registratore

Per configurare il registratore per Toast:

- Accertarsi che il registratore sia collegato al computer e sia acceso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore.

Dopo qualche istante Toast dovrebbe rilevare automaticamente il registratore e visualizzarne il nome nella parte inferiore della finestra.

Se il nome del registratore non viene visualizzato, fare clic sul messaggio che indica che non è stato rilevato alcun registratore. Dopo qualche istante dovrebbe venire visualizzato il nome del registratore. Se il nome del registratore continua a non apparire, controllare il cavo di collegamento e/o il cavo di alimentazione.

È ora possibile creare un disco.

Scelta del tipo di supporto da utilizzare

Commercialmente sono disponibili molti tipi di supporti CD e DVD vuoti. Per determinare il tipo di disco da utilizzare, considerare i due fattori principali di compatibilità:

- Compatibilità tra il tipo di supporto e il dispositivo di riproduzione
- Compatibilità tra il tipo di supporto e il registratore

Compatibilità tra i supporti e i dispositivi di riproduzione

Per verificare che i CD o DVD utilizzati siano compatibili con il dispositivo di riproduzione, leggere le istruzioni del produttore fornite con i supporti.

Compatibilità tra i supporti e i registratori

Per verificare che i CD o DVD siano compatibili con il registratore, leggere le istruzioni del produttore fornite con i supporti.

Possibili problemi anche se apparentemente i supporti sembrano compatibili

A volte i supporti di marche diverse possono funzionare in modo differente nel registratore o nel dispositivo di riproduzione. Se si verificano ripetutamente dei problemi con un tipo di supporto, provare a utilizzare supporti di marca diversa.

Fondamenti di Toast



In questo capitolo

Panoramica sull'utilizzo di Toast per la creazione di un disco **12**

Scelta del registratore **12**

Modifica delle impostazioni del registratore **13**

Registrazione e apertura di progetti Toast **16**

Cancellazione di elementi dall'area del contenuto **16**

Panoramica sull'utilizzo di Toast per la creazione di un disco

In questa sezione viene descritto il processo di base di creazione di un CD o DVD utilizzando Toast.

- 1 Selezionare il tipo di disco.** Fare clic sulla linguetta corrispondente al tipo di disco che si desidera creare con Toast.
 - **Linguetta Dati:** consente di copiare qualsiasi tipo di documento o cartella su un disco a scopo di archiviazione o backup, per l'utilizzo su un computer Mac, un PC o qualsiasi computer. Fare riferimento a *Avvio della creazione di un disco dati* a pagina 37.
 - **Linguetta Audio:** consente di creare CD audio o dischi MP3 per l'uso con un computer, in un lettore MP3 o nello stereo di casa o dell'auto. Fare riferimento a *Avvio della creazione di un nuovo CD audio* a pagina 53 o *Avvio della creazione di un nuovo disco MP3* a pagina 63.
 - **Linguetta Video:** consente di creare VCD, Super Video CD o DVD per l'uso con il computer o nel lettore DVD di casa. Fare riferimento a *Avvio della creazione di un disco video* a pagina 80.
 - **Linguetta Copia:** consente di copiare un disco o un documento immagine. Fare riferimento a *Panoramica sulla copia di dischi* a pagina 108.
- 2 Modificare le impostazioni del disco.** Fare clic sul pulsante Impostazioni disco per aprire il relativo cassetto dove è possibile modificare le impostazioni opzionali per ogni tipo di disco.
- 3 Aggiungere dei documenti nell'area del contenuto.** Se si è selezionato un disco dati, audio o video, aggiungere i documenti che si desidera registrare sul disco. Se si è selezionata la linguetta Copia, è possibile aggiungere un documento immagine o il disco.
- 4 Registrare il disco.** Fare clic sul pulsante rosso Registra per creare il disco.

Scelta del registratore

È possibile scegliere il registratore che si desidera utilizzare per registrare i documenti su disco da Toast.

Per scegliere il registratore:

- 1** Nella parte inferiore della finestra di Toast fare clic sul pulsante verde delle opzioni registratore.

Viene visualizzato un menu a comparsa contenente l'elenco dei registratori utilizzabili per la registrazione.

2 Selezionare il registratore.

Modifica delle impostazioni del registratore

Prima di registrare un disco, è possibile visualizzare o modificare le impostazioni utilizzate dal registratore per registrare il disco, tra cui:

- Il registratore selezionato (se sono collegati più registratori)
- Il numero di copie di un disco da registrare
- Comportamento di Toast al termine di una registrazione
- Informazioni e impostazioni specifiche del registratore

Per modificare le impostazioni del registratore:

1 Scegliere Registratore > Impostazioni registratore. In alternativa, fare clic sul pulsante verde delle opzioni registratore e scegliere Impostazioni registratore.



Pulsante delle
opzioni registratore

2 Fare clic sulla linguetta Di base. In questa linguetta è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Registratore:** visualizza il nome del registratore utilizzato per la registrazione. Per modificare il registratore, scegliere quello desiderato dal menu a comparsa.
- **Velocità di scrittura:** visualizza la velocità di registrazione del registratore. Per modificare la velocità di scrittura, scegliere quella desiderata dal menu a comparsa. Come default Toast esegue la registrazione alla più alta velocità di scrittura possibile a seconda della velocità del supporto e del registratore utilizzati.

Potrebbe essere necessario modificare la velocità di scrittura se il disco vuoto utilizzato è ottimizzato per una velocità di unità inferiore o se il registratore registra a una velocità superiore a quella elaborabile dal disco rigido.

- **Numero di copie:** inserire il numero di copie del disco che si desidera creare con il registratore. Verrà chiesto di inserire un disco vuoto dopo ogni copia.
- 3 Fare clic sulla linguetta Avanzate. In questa linguetta è possibile modificare le seguenti impostazioni:
- **Dopo scrittura:** da questo menu a comparsa scegliere quale operazione eseguire con il disco al termine della registrazione. È possibile attivare il disco sulla Scrivania, espellerlo o chiedere all'utente quale delle due operazioni eseguire.
 - **Chiudi disco:** selezionare questa casella di controllo per finalizzare il disco in modo che Toast non possa registrare ulteriori sessioni (una sessione costituisce una singola registrazione). Ciò è utile per creare dischi dati su cui si desidera registrare i dati in più di una sessione.

Deselezionare questa casella di controllo se si desidera registrare più di una sessione sul disco.
 - **Verifica dati:** se si sta creando un disco dati, selezionare questa casella di controllo per verificare automaticamente il contenuto del disco dopo la registrazione confrontandolo con i dati presenti sul disco rigido.

Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera verificare automaticamente il contenuto del disco dati dopo la registrazione.
 - **Modalità di simulazione:** selezionare questa casella di controllo se si desidera simulare il processo di registrazione di dati o audio su un disco. Ciò è utile per verificare che la velocità di scrittura e gli altri fattori impostati siano appropriati per il registratore prima di iniziare a registrare effettivamente sul supporto.

Deselezionare questa casella di controllo se si desidera eseguire la registrazione su un disco vero e proprio.
 - **Prevenzione errore buffer:** selezionare questa casella di controllo per attivare la prevenzione errore buffer. L'errore buffer si verifica quando il disco rigido non è in grado di inviare i dati abbastanza velocemente al registratore durante la registrazione. Questo tipo di errore rende il disco inutilizzabile.

- **Modalità di scrittura audio:** visualizza la modalità di registrazione selezionata per il registratore. Scegliere l'opzione più adatta al tipo di registrazione che si desidera eseguire:
 - **DAO:** abbreviazione di “Disc-At-Once”. Questo metodo di registrazione consente di inserire delle pause di varia durata, fino a 8 secondi, tra le tracce audio. Scegliere questa opzione se si desidera creare dei CD audio per la riproduzione commerciale. Alcuni registratori non possono eseguire la registrazione in modalità DAO.
 - **TAO:** abbreviazione di “Track-At-Once”. Questo metodo di registrazione richiede una pausa di 2 secondi tra le tracce, a seconda del registratore. Non è possibile registrare CD-Text in questa modalità. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Attivazione di CD-Text* a pagina 54.
- **Visualizza impostazioni registratore prima della scrittura:** selezionare questa casella di controllo se si desidera che venga visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni registratore ogni volta che si seleziona il pulsante rosso Registra.

Deselezionare questa casella di controllo se si desidera iniziare a registrare immediatamente dopo avere selezionato il pulsante rosso Registra.

- 4 Per visualizzare le informazioni sul registratore correntemente selezionato, fare clic sulla linguetta corrispondente al nome del registratore.
- 5 Al termine, fare clic su OK.

Registrazione e apertura di progetti Toast

È possibile registrare un progetto o aprirne uno esistente.



Nota Toast registra dei puntatori per gli elementi presenti nell'area del contenuto in modo che sia possibile utilizzarli in un secondo tempo. Se si sposta o elimina uno dei documenti o una delle cartelle originali dal disco rigido, viene visualizzato un messaggio che avverte che non è possibile trovarlo.

Per aprire un progetto esistente:

- 1 Scegliere Archivio > Apri.
- 2 Selezionare il documento Toast che si desidera aprire.
- 3 Fare clic su Apri.

Per registrare il progetto corrente:

- Scegliere Archivio > Registra.

Per registrare un progetto con un nome diverso:

- 1 Scegliere Archivio > Registra col nome.
- 2 Inserire un nome per il documento, quindi selezionare il percorso del progetto.
- 3 Fare clic su Registra.

Cancellazione di elementi dall'area del contenuto

È possibile cancellare tutti gli elementi o quelli selezionati dall'area del contenuto.

Per cancellare degli elementi dall'area del contenuto:

- 1 Nell'area del contenuto selezionare gli elementi che si desidera cancellare.
Per selezionarli tutti, scegliere Composizione > Seleziona tutto oppure premere Comando+A.
- 2 Premere il tasto Cancella sulla tastiera oppure scegliere Composizione > Cancella.

Nell'area del contenuto vengono cancellati gli elementi selezionati.

Funzioni generali varie

3

In questo capitolo

Condivisione dei registratori in rete (ToastAnywhere)	18
Invio di documenti o cartelle a Toast dalla Scrivania (Toast It)	20
Cancellazione di un disco riscrivibile	21
Espulsione di un disco	21
Impostazione delle preferenze di Toast	22
Visualizzazione di informazioni dettagliate su un disco	22

Condivisione dei registratori in rete (ToastAnywhere)



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

La funzione ToastAnywhere™ consente di condividere registratori di CD o DVD in rete o su Internet con altri utenti di Toast 6 Titanium. In questo modo, per l'intera rete dell'ufficio o di casa è possibile utilizzare un unico registratore.



Nota Se un altro utente della rete di computer ha condiviso il proprio registratore, è possibile registrarvi qualsiasi tipo di dati. Questa operazione richiederà più tempo rispetto alla registrazione effettuata con un registratore collegato direttamente al computer.

Per condividere il registratore con altri utenti di Toast 6 Titanium in rete:

- 1 Scegliere Toast Titanium > Preferenze.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze.
- 2 In questa finestra di dialogo fare clic sulla linguetta Condivisione.
- 3 In questa linguetta fare clic sul pulsante Avvia.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera che altri utenti di Toast 6 Titanium in rete o su Internet abbiano accesso illimitato al registratore, fare clic su OK.
 - Se si desidera impostare una password che gli utenti devono digitare per accedere al registratore collegato al computer, fare clic su Imposta password. Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede l'inserimento della password. Al termine, fare clic su OK.

Per annullare la condivisione del registratore o modificare la password:

- 1 Scegliere Toast Titanium > Preferenze.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze.

- 2 In questa finestra di dialogo fare clic sulla linguetta Condivisione.
- 3 In questa linguetta effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per annullare la condivisione del registratore, fare clic su Stop.
 - Per modificare la password, fare clic su Imposta password. Viene chiesto di inserire una nuova password e verificarla.
- 4 Al termine, fare clic su OK.

Registrazione su un registratore condiviso

Per eseguire la registrazione da Toast su un registratore condiviso:

- 1 Configurare il disco normalmente.
- 2 Nella parte inferiore della finestra di Toast fare clic sul pulsante verde delle opzioni registratore.

Viene visualizzato un elenco a comparsa contenente i nomi dei registratori collegati al sistema e dei registratori condivisi sulla rete locale.
- 3 Scegliere il nome di un registratore condiviso.

Per accedere a un registratore condiviso su Internet, scegliere Altro registratore condiviso. Viene visualizzata una finestra di dialogo dove è possibile inserire un indirizzo IP.
- 4 Se l'utente che ha condiviso il registratore ha impostato una password, è necessario inserirla nella finestra di dialogo visualizzata.

Il registratore viene visualizzato come il registratore corrente.
- 5 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 6 All'utente che utilizza il computer a cui è collegato il registratore condiviso viene chiesto di inserire un disco vuoto.

Toast registra il contenuto sul disco tramite la rete.

Invio di documenti o cartelle a Toast dalla Scrivania (Toast It)

La funzione Toast It™ consente di inviare automaticamente documenti o cartelle a Toast da qualsiasi punto della Scrivania.



Nota Questa funzione è disponibile anche se Toast non è in esecuzione e in tal caso viene avviato automaticamente.

Per attivare o disattivare Toast It:

- 1 Scegliere Toast Lite > Preferenze.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze.
- 2 Nella linguetta Generale selezionare o deselezionare l'opzione Usa il menu a comparsa Toast It per attivare o disattivare Toast It.
- 3 Per chiudere la finestra delle preferenze, fare clic su OK.

Per utilizzare la funzione Toast It:

- 1 In qualsiasi cartella sulla Scrivania o sul disco rigido selezionare i documenti o le cartelle che si desidera inviare a Toast.
- 2 Fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sui documenti o sulle cartelle desiderati.
Viene visualizzato un menu a comparsa.
- 3 Scegliere Toast It dal menu a comparsa.
I documenti o le cartelle selezionati vengono inviati a Toast.

Cancellazione di un disco riscrivibile

Se si utilizza un CD-RW, DVD-RW, DVD+RW o DVD-RAM, è possibile cancellarne l'intero contenuto ed eseguire una nuova registrazione sul supporto.



Attenzione Se su un disco riscrivibile sono stati copiati dati estremamente importanti, ad esempio dati personali riservati, potrebbe essere preferibile distruggere il disco invece di cancellarlo e sovrascrivere i dati.

Per cancellare un disco riscrivibile:

- 1 Inserire il disco nel registratore.
- 2 Scegliere Registratore > Cancella.

Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare la cancellazione del disco:

- Se si desidera cancellare il disco rapidamente rendendolo utilizzabile solo da Toast (o Jam), fare clic su Eliminazione rapida.
- Se si desidera cancellare il disco in modo che sia possibile utilizzarlo ovunque, fare clic su Cancella.

- 3 Per cancellare il disco, fare clic su OK.

A seguire della conferma, durante il corso della cancellazione del disco, viene visualizzata una barra di avanzamento.

Espulsione di un disco

È possibile espellere un disco da un registratore o un'unità in diversi modi:

- Scegliere Registratore > Espelli.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni registratore fare clic su Espelli.
- Trascinare l'icona del disco nel Cestino nel Dock.

Impostazione delle preferenze di Toast

Per impostare le preferenze di Toast:

- 1 Scegliere Toast Titanium > Preferenze.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze di Toast.
- 2 Nella linguetta Generale è possibile scegliere le seguenti opzioni:
 - **Aggiungi l'icona di Toast nel Dock:** selezionare questa casella di controllo per mantenere l'icona di Toast nel Dock anche se Toast non è in esecuzione.
 - **Installa il plugin "Toast It" del menu a comparsa:** selezionare questa casella di controllo per poter inviare degli elementi a Toast direttamente dalla Scrivania. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Invio di documenti o cartelle a Toast dalla Scrivania (Toast It)* a pagina 20.
- 3 Fare clic sulla linguetta Condivisione.
In questa linguetta è possibile condividere registratori di CD o DVD in rete o su Internet con altri utenti di Toast 6 Titanium. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Condivisione dei registratori in rete (ToastAnywhere)* a pagina 18.
- 4 Al termine, fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Preferenze.

Visualizzazione di informazioni dettagliate su un disco

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sul disco vuoto o registrato inserito nel registratore correntemente selezionato collegato al computer.



Nota Questa funzione è disponibile solo con i registratori di CD o DVD.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un disco:

- 1 Inserire un disco vuoto o utilizzato nel registratore.
- 2 Scegliere Registratore > Info su disco.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni disco. Di seguito è riportato un riepilogo di alcune delle informazioni sul disco contenute in questa finestra di dialogo:

- Nome dell'etichetta del disco (se presente)
- Tipo di disco (ad esempio CD-R dati o CD audio)
- Titoli delle tracce
- Informazioni sulla traccia di inizio
- Dimensione (o lunghezza) delle tracce
- Informazioni sulla sessione

Cancellazione di dischi riscrivibili

Se con il registratore è possibile eseguire operazioni di riscrittura e il disco inserito nel registratore correntemente selezionato è riscrivibile, la funzione Cancella nella finestra Informazioni disco è attiva.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Cancellazione di un disco riscrivibile* a pagina 21.

Funzioni avanzate varie

4

In questo capitolo

Creazione di un disco multisessione	26
Registrazione di un progetto come documento immagine	27
Attivazione di un documento immagine sulla Scrivania	28
Creazione di una partizione temporanea	28
Confronto del contenuto di due documenti o cartelle	30

Creazione di un disco multisessione

Una sessione è un'area registrata su un disco che contiene una o più tracce musicali o di dati. Un disco può contenere una o più sessioni. Un disco con più sessioni è detto disco multisessione.



Nota Si sconsiglia la creazione di CD audio multisessione in quanto nella maggior parte dei lettori CD stereo da casa o per l'auto è possibile riprodurre sole le tracce registrate nella prima sessione.

Per creare la prima sessione:

- 1 Per registrare la prima sessione, aggiungere dei documenti nell'area del contenuto.
- 2 Quando si è pronti ad eseguire la registrazione, scegliere Registratore > Impostazioni registratore oppure fare clic sul pulsante verde delle opzioni registratore e scegliere Impostazioni registratore.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni registratore.
- 3 In questa finestra di dialogo fare clic sulla linguetta Avanzate e verificare che la casella di controllo Chiudi disco non sia selezionata.
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Fare clic sul pulsante rosso di registrazione.
- 6 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato. Per informazioni sul tipo di supporto più adatto da utilizzare, fare riferimento a *Scelta del tipo di supporto da utilizzare*.

Durante la masterizzazione dei dati su disco viene visualizzata una barra di avanzamento. Al termine della registrazione viene visualizzato un messaggio che indica che l'operazione è stata completata.

Per creare un disco multisessione:

- 1 Per registrare un'altra sessione su un disco che contiene già una prima sessione, aggiungere dei documenti nell'area del contenuto.
- 2 Quando si è pronti per eseguire la registrazione, fare clic sul pulsante rosso di registrazione.
- 3 Quando richiesto, inserire un disco contenente una o più sessioni.

Durante la masterizzazione dei dati su disco viene visualizzata una barra di avanzamento. Al termine della registrazione viene visualizzato un messaggio che indica che l'operazione è stata completata.

Registrazione di un progetto come documento immagine

Invece di registrare o copiare dati, audio o video su CD o DVD, è possibile registrarli come documento immagine. Un documento immagine è un documento singolo, registrato sul disco rigido, che contiene TUTTI i dati e le informazioni di formattazione necessarie per creare un CD o un DVD.

Quando creare un documento immagine

- Se si desidera registrare il disco in un secondo momento
- Se si registrano dati da un'unità di rete che non è abbastanza veloce per la scrittura diretta
- Se la registrazione deve essere eseguita da un'altra persona
- Per conservare una copia master dei dischi

Proprietà dei documenti immagine

- I documenti immagine contengono tutti i dati necessari effettivi, a differenza dei progetti Toast registrati che invece contengono solo riferimenti ai dati.
- È possibile attivare la maggior parte dei documenti immagine per controllarne il contenuto e la funzionalità.
- I documenti immagine attivati vengono visualizzati sulla Scrivania sotto forma di disco.

Per registrare un progetto come documento immagine:

- 1 Configurare il disco normalmente.
- 2 Scegliere Archivio > Registra come immagine disco.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra immagine disco col nome.
- 3 In questa finestra di dialogo selezionare la posizione sul disco rigido in cui registrare il documento immagine.

Attivazione di un documento immagine sulla Scrivania

È possibile attivare un documento immagine creato precedentemente sulla Scrivania. È possibile attivare la maggior parte dei documenti immagine.

Le immagini attivate funzionano come qualsiasi altro disco e sono protette dalla scrittura.



Nota Se è la prima volta che si attiva un documento immagine sulla Scrivania dopo l'installazione di Toast, viene chiesto di inserire la password dell'amministratore. Una volta inserita la password dell'amministratore, non è più necessario inserirla per attivare un documento immagine. Se non si dispone dei privilegi di amministratore, non è possibile attivare documenti immagine con Toast.

È inoltre possibile attivare le immagini facendo clic sul pulsante Attiva nella finestra del formato Immagine disco.

Per attivare un documento immagine sulla Scrivania:

- Scegliere Utilities > Attiva immagine disco.

Creazione di una partizione temporanea

È possibile creare una partizione temporanea sul disco rigido da utilizzare per configurare i dati che si desidera registrare su un disco.

Le partizioni temporanee sono utili quando si desidera avere il controllo totale del layout dei dati e della disposizione e della visualizzazione delle finestre.

Per creare una partizione temporanea:

- 1 Scegliere Utilities > Crea partizione temporanea.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea partizione temporanea.



- 2 Inserire un nome e una dimensione per la partizione. Scegliere una dimensione appropriata per la dimensione del disco che si sta creando con la partizione.
- 3 Dal menu a comparsa In scegliere il disco rigido o la cartella di rete in cui si desidera creare la partizione temporanea.
- 4 Dal menu a comparsa Formato scegliere il tipo di formato che si desidera assegnare al disco temporaneo:
 - **Mac OS Esteso:** selezionare questa opzione se si intende utilizzare la partizione per registrare un disco da utilizzare solo con il sistema operativo Mac OS 8.1 o versioni successive.
 - **Mac OS Standard:** selezionare questa opzione se si intende utilizzare la partizione per registrare un disco da utilizzare su QUALSIASI computer Macintosh.
 - **File System UNIX:** selezionare questa opzione se si intende utilizzare la partizione per registrare un disco da utilizzare con il sistema operativo UNIX.
- 5 Fare clic su OK.

La partizione viene attivata sulla Scrivania.

Confronto del contenuto di due documenti o cartelle

È possibile confrontare il contenuto di due documenti o due cartelle per verificare se corrispondono. Questa operazione è utile per controllare se la copia di un documento è uguale al documento originale.




Nota Il confronto è diverso dalla verifica che Toast esegue al termine della registrazione di un disco. In primo luogo la verifica paragona sempre i dati sorgente selezionati con il disco finito, mentre il confronto consente di paragonare due set di dati qualsiasi. In secondo luogo, il confronto controlla i singoli documenti mentre la verifica solo i blocchi. In genere quando si esegue un confronto viene indicato esattamente quale documento contiene un errore.

Per confrontare due documenti o cartelle:

- 1 Scegliere Utilities > Confronta.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Confronta.



2 Dal menu a comparsa Confronta nella parte superiore della finestra di dialogo scegliere se si desidera confrontare due documenti o due cartelle.

3 Nella maggior parte dei casi si consiglia di lasciare la casella di controllo Ignora .DS_Store selezionata.

4 Fare clic sul pulsante Originale.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli un documento da cui è possibile selezionare il documento o la cartella sul disco rigido che si desidera confrontare con un altro documento o cartella.

5 Una volta individuato il documento o la cartella, fare clic su Seleziona.

6 Fare clic sul pulsante Copia.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli un documento da cui è possibile selezionare il documento o la cartella sul disco rigido che si desidera confrontare con il primo elemento scelto.

7 Una volta individuato il documento o la cartella, fare clic su Seleziona.

8 Fare clic su Avvia.

Durante l'esecuzione del confronto nella finestra di dialogo viene visualizzata una barra di avanzamento. Le informazioni sulle differenze tra i documenti o le cartelle confrontate vengono visualizzate nella finestra Confronta.

Dati

5	Creazione di dischi dati	35
6	Utilizzo delle opzioni dati aggiuntive	43

Creazione di dischi dati



In questo capitolo

Descrizione di un disco dati	36
Panoramica sulla creazione di un disco dati	36
Avvio della creazione di un disco dati	37
Modifica delle impostazioni di un disco dati	37
Aggiunta di documenti o cartelle a un disco dati	38
Utilizzo di documenti e cartelle in un disco dati	39
Registrazione di un disco dati	41

Descrizione di un disco dati

Un disco dati è un CD o DVD che contiene documenti o cartelle. È possibile eseguire il backup di uno qualsiasi di questi elementi su CD o DVD a condizione che la dimensione dell'elemento non ecceda la capacità del disco.

Quando creare un disco dati

La creazione di un disco dati può risultare utile nei seguenti casi:

- Per eseguire il backup di documenti importanti di qualsiasi tipo
- Per archiviare fotografie
- Per creare un disco utilizzabile su computer Macintosh e Windows

Panoramica sulla creazione di un disco dati

La creazione di un disco dati richiede l'esecuzione dei seguenti passaggi:


- 1 Avvio della creazione di un disco dati.** Selezionare il tipo di disco Dati.
- 2 Modifica delle impostazioni del disco dati (facoltativa).** Toast memorizza le ultime impostazioni utilizzate per la creazione di un disco dati. Tali impostazioni possono essere modificate o lasciate inalterate. Un'impostazione importante da scegliere riguarda i sistemi operativi su cui il disco finale potrà essere letto.
- 3 Aggiunta di contenuto al disco.** È possibile aggiungere qualsiasi combinazione di documenti o cartelle a un disco dati.
- 4 Registrazione del disco dati.** Al termine, è possibile registrare i dati su CD o DVD.

Avvio della creazione di un disco dati

Per avviare la creazione di un disco dati:

- Fare clic sulla linguetta Dati.

Viene visualizzata l'area del contenuto Dati.



Modifica delle impostazioni di un disco dati

È possibile modificare diverse impostazioni per il disco dati. Un'impostazione importante è la scelta dell'opzione Solo Mac, per creare un disco utilizzabile soltanto su computer Macintosh, o Mac e PC, per creare un disco utilizzabile su entrambi i tipi di computer.

Scelta dell'opzione Solo Mac o Mac e PC

È possibile creare un disco dati utilizzabile solo su computer Macintosh o utilizzabile su computer Macintosh e PC.

Definizione di disco dati Solo Mac

Un disco Solo Mac è un disco dati che contiene dati Macintosh e può essere utilizzato solo su computer Macintosh.

Definizione di disco dati Mac e PC

Un disco Mac e PC è un disco dati *multiplatforma* che contiene dati Macintosh e Windows e può essere utilizzato su entrambi i sistemi operativi. Inoltre i dati Macintosh risultano visibili anche per gli utenti Windows.



Nota Per informazioni sulla creazione di dischi multiplatforma avanzati, fare riferimento a *Creazione di dischi dati avanzati*.

Per scegliere un disco Solo Mac o Mac e PC:

- 1 Nella linguetta Dati fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.

Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.

- 2 In questo cassetto scegliere se si desidera utilizzare il disco finale solo su computer Macintosh o anche su computer Windows:
 - Nel primo caso selezionare l'opzione Solo Mac.
 - Nel secondo caso selezionare l'opzione Mac e PC.

Modifica delle impostazioni avanzate di un disco dati

Per un elenco completo delle opzioni dati avanzate disponibili nel cassetto Impostazioni disco, fare riferimento a *Creazione di dischi dati avanzati* a pagina 47.

Aggiunta di documenti o cartelle a un disco dati

È possibile aggiungere documenti o cartelle a un disco dati in diversi modi:

- Dopo avere selezionato la linguetta Dati, selezionare e trascinare i documenti o le cartelle da un percorso del disco rigido all'area del contenuto Dati.
- Con la linguetta Dati selezionata, fare clic sul pulsante Aggiungi per visualizzare la finestra di dialogo Apri da cui è possibile cercare documenti e cartelle nel disco rigido. Selezionare i documenti e le cartelle che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Apri.
- **Se la funzione Toast It è attivata:** sul disco rigido selezionare i documenti o le cartelle che si desidera inviare a Toast. Fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sugli elementi selezionati, quindi scegliere Toast It dal menu a comparsa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Invio di documenti o cartelle a Toast dalla Scrivania (Toast It)* a pagina 20.

Ogni documento o cartella aggiunta viene visualizzata in una riga distinta nell'area del contenuto Dati.



Nota L'aggiunta di documenti o cartelle in Toast non comporta lo spostamento o la modifica dei documenti originali sul disco rigido, in quanto vengono semplicemente creati dei puntatori agli elementi sul disco rigido.

Utilizzo di documenti e cartelle in un disco dati

Dopo avere aggiunto dei documenti o delle cartelle nell'area del contenuto Dati, è possibile organizzarli in diversi modi:

- Creazione di una nuova cartella
- Organizzazione di documenti o cartelle
- Ridenominazione di un documento o una cartella
- Rimozione di documenti o cartelle

Creazione di una nuova cartella in un disco dati

È possibile creare e organizzare le cartelle nell'area del contenuto Dati come se fossero sul disco rigido. Questa operazione non comporta l'aggiunta di cartelle sul disco rigido.

Per creare una cartella:

- 1 Nell'area del contenuto Dati selezionare il disco o la cartella in cui si desidera creare la nuova cartella.
- 2 Per creare una nuova cartella, fare clic sul pulsante Nuova cartella.

Nell'area del contenuto Dati, nell'elemento correntemente selezionato, viene visualizzata una nuova cartella.

Organizzazione di documenti o cartelle in un disco dati

È possibile organizzare i documenti o le cartelle nell'area del contenuto Dati come se fossero sul disco rigido. Questa operazione non altera la posizione dei documenti originali sul disco rigido.

Per organizzare documenti o cartelle:

- Trascinare e rilasciare i documenti o le cartelle selezionati in una cartella per aggiungerveli.

Ridenominazione di un documento, una cartella o un disco in un disco dati

Per rinominare un documento, una cartella o un disco in un disco dati:

- 1 Fare rapidamente clic sull'elemento.
Dopo qualche istante l'elemento viene selezionato.
- 2 Digitare un nuovo nome per l'elemento.
- 3 Per passare all'elemento successivo da rinominare, premere il tasto Tab.
Per rinominare l'elemento, premere Invio.

Rimozione di documenti o cartelle

È possibile rimuovere documenti o cartelle dall'area del contenuto Dati. Questa operazione non comporta la rimozione dei documenti o delle cartelle originali dal disco rigido.

Per rimuovere documenti o cartelle dall'area del contenuto Dati:

- 1 Selezionare i documenti o le cartelle che si desidera rimuovere.
- 2 È possibile rimuovere i documenti o le cartelle in diversi modi:
 - Fare clic sul pulsante Rimuovi.
 - Premere il tasto Cancella.
 - Scegliere Composizione > Cancella.

I documenti o le cartelle vengono rimossi dall'area del contenuto Dati.

Registrazione di un disco dati

Dopo avere organizzato i documenti e le cartelle nell'area del contenuto Dati, è possibile procedere alla registrazione su un CD o DVD registrabile.



Nota Prima di procedere alla registrazione, è possibile selezionare un registratore diverso o modificare le impostazioni del registratore in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Scelta del registratore* a pagina 12 o a *Modifica delle impostazioni del registratore* a pagina 13.

Per registrare il disco:

- 1 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 2 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato.

Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di masterizzazione dei dati su disco.

Se si è selezionata l'opzione di verifica, Toast confronta il contenuto del disco con i dati originali per assicurarsi che la registrazione sia stata eseguita correttamente.

Utilizzo delle opzioni dati aggiuntive



In questo capitolo

Scelta delle versioni del sistema operativo Mac	44
Compressione di un disco dati Solo Mac	44
Crittografia di un disco dati Solo Mac	45
Copia di un disco dati	46
Pianificazione di backup automatici	46
Creazione di dischi dati avanzati	47

Scelta delle versioni del sistema operativo Mac

Durante la creazione di un disco dati è possibile stabilire se questo potrà essere utilizzato su TUTTI i computer Macintosh o solo sui sistemi che eseguono Mac OS 8.1 o versioni successive.

Per scegliere con quali sistemi operativi Macintosh è possibile utilizzare il disco dati:

- 1 Fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 2 In questo cassetto fare clic su Avanzate, quindi indicare con quali sistemi operativi Macintosh si desidera sia possibile utilizzare il disco dati:
 - Affinché il disco finale sia utilizzabile solo su sistemi Macintosh dotati di Mac OS 8.1 o versioni successive, lasciare deselezionata la casella di controllo HFS standard.
 - Affinché il disco finale sia utilizzabile su TUTTI i sistemi Macintosh, selezionare la casella di controllo HFS standard.

A questo punto è possibile continuare ad aggiungere documenti al disco dati.

Compressione di un disco dati Solo Mac



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Se si intende registrare un disco dati Solo Mac, è possibile comprimerne il contenuto durante la registrazione. A seconda del tipo di documenti inclusi nel disco, Toast è in grado di registrarvi una quantità di dati superiore del 50%.

Per comprimere un disco dati Solo Mac:

- 1 Nella linguetta Dati fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 2 In questo cassetto selezionare la casella di controllo Compresso.
A questo punto è possibile continuare ad aggiungere documenti al disco dati. Al momento della registrazione del progetto, i dati verranno compressi (per comprimere il disco non è necessario che Toast sia installato nel sistema).

Per utilizzare un disco compresso:

- 1 Inserire il disco in un'unità.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del disco visualizzata sulla Scrivania.
Il disco viene aperto nella cartella in cui è memorizzato il documento compresso relativo al contenuto del disco.
- 3 Fare doppio clic sul documento compresso.
Il documento viene decompresso rendendo possibile la visualizzazione del contenuto.

Crittografia di un disco dati Solo Mac



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Se si intende registrare un disco dati Solo Mac, è possibile crittografare i dati utilizzando la crittografia a 128 bit e proteggerli tramite password.

Non è necessario che Toast sia installato nel sistema Macintosh utilizzato per visualizzare il contenuto del disco. Tuttavia, l'inserimento del disco nel computer visualizza una richiesta di password.

Per crittografare un disco dati Solo Mac:

- 1 Impostare il disco dati.
- 2 Nella linguetta Dati fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 3 In questo cassetto selezionare la casella di controllo Crittografato.
- 4 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova frase chiave, che richiede di specificare una password.
- 5 Digitare la password, confermarla e fare clic su OK.



Avvertenza Conservare la password in un luogo sicuro. **Se si dimentica la password, non sarà più possibile accedere ai dati sul disco.**

- 6 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato. Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di masterizzazione dei dati crittografati su disco.
- Se si è selezionata l'opzione di verifica, Toast confronta il contenuto del disco con i dati originali per assicurarsi che la registrazione sia stata eseguita correttamente.

Per utilizzare un disco crittografato:

- 1 Inserire il disco crittografato in un'unità.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del disco visualizzata sulla Scrivania.
Il disco viene aperto nella cartella in cui è memorizzato il documento crittografato relativo al contenuto del disco.
- 3 Fare doppio clic sul documento crittografato.
Mac OS richiede di specificare la password.
- 4 Digitare la password corretta.
Il documento viene decrittografato rendendo possibile la visualizzazione del contenuto.

Copia di un disco dati

La procedura per la copia di dischi dati è analoga a quella per la copia di qualsiasi altro tipo di disco. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Panoramica sulla copia di dischi* a pagina 108.

Pianificazione di backup automatici



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Déjà Vu è un software di terze parti che consente di utilizzare Toast per eseguire backup pianificati o manuali delle cartelle più importanti.

Per installare Déjà Vu:

Déjà Vu viene automaticamente installato ed eseguito per la prima volta con l'installazione di Toast.

Per eseguire Déjà Vu:

- 1 Selezionare Preferenze di Sistema di Macintosh.
- 2 Nella sezione Altro di Preferenze di Sistema fare clic sull'icona di Déjà Vu.
- 3 Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Aiuto nella finestra di Déjà Vu.

Creazione di dischi dati avanzati



Nota La maggior parte di queste funzionalità sono disponibili solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.html

Il cassetto Impostazioni disco relativo alla linguetta Dati contiene opzioni avanzate che consentono di creare anche i seguenti tipi di disco:

- **UDF:** crea un DVD-Video da una cartella VIDEO_TS oppure un CD o un DVD dati utilizzabile con computer dotati del software di lettura UDF.
- **ISO 9660:** crea un disco dati utilizzabile con più sistemi operativi, inclusi Windows, Macintosh, UNIX, Linux e DOS.
- **Ibrido personalizzato:** crea un disco dati utilizzabile sia con computer Macintosh che Windows. I dati Macintosh risultano visibili per gli utenti Macintosh, ma non per gli utenti Windows e viceversa. Ciò consente inoltre agli utenti Macintosh di visualizzare le icone e le posizioni normali delle finestre per i dati, continuando tuttavia a garantire la completa compatibilità con i sistemi Windows.
- **Volume Mac:** registra su un disco l'intero contenuto di un volume o di una partizione HFS standard o HFS+ locale.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, avviare l'Aiuto di Toast, fare clic sul collegamento Elenco degli argomenti e individuare l'argomento desiderato.

Audio

7	Creazione di CD audio	51
8	Creazione di dischi MP3	61
9	Utilizzo delle opzioni audio aggiuntive	69

Creazione di CD audio



In questo capitolo

Definizione di CD audio	52
Scelta dei supporti per CD audio	52
Panoramica sulla creazione di un CD audio	53
Avvio della creazione di un nuovo CD audio	53
Scelta del formato CD audio	54
Aggiunta di documenti al CD audio	54
Utilizzo di documenti in un CD audio	56
Registrazione di un CD audio	60

Definizione di CD audio

Un **CD audio** è un CD che contiene tracce audio ed è riproducibile in lettori CD, alcuni lettori di dischi MP3, computer e addirittura alcuni lettori DVD. È possibile aggiungere la maggior parte di tipi di documenti audio a un CD audio. Toast li converte automaticamente in tracce CD durante la registrazione.

Condizioni in cui un CD audio è preferibile rispetto a un disco MP3

Scegliere il formato CD audio nei seguenti casi:

- Si dispone di un lettore CD audio
- Si desidera ottenere la qualità e la gamma audio migliori per la registrazione
- Si desidera avere il controllo totale sull'ordine esatto delle tracce audio
- Si desidera creare un CD audio "Redbook" di qualità professionale

Formati di documento supportati

È possibile utilizzare qualsiasi formato di documento audio riconosciuto da QuickTime®.

Visitare il sito Web all'indirizzo www.apple.com/it/quicktime

Se necessario, Toast converte automaticamente i documenti audio per creare un CD audio.

Creazione di dischi MP3

Per informazioni sulla creazione di dischi MP3, fare riferimento a *Panoramica sulla creazione di un disco MP3* a pagina 63.

Scelta dei supporti per CD audio

Per informazioni sui tipi di supporto, fare riferimento a *Scelta del tipo di supporto da utilizzare* a pagina 9.

Panoramica sulla creazione di un CD audio


- 1 **Avvio della creazione di un disco audio.** Fare clic sulla linguetta Audio per iniziare a configurare il disco audio.
- 2 **Scelta del formato CD audio.** Nel cassetto Impostazioni disco selezionare CD audio.
- 3 **Aggiunta di documenti audio al CD audio.** È possibile aggiungere quasi qualsiasi tipo di documento audio nell'area del contenuto Audio.
- 4 **Registrazione del CD audio.** Dopo avere aggiunto e organizzato i documenti audio, procedere alla registrazione del CD audio.

Avvio della creazione di un nuovo CD audio

Per avviare la creazione di un nuovo CD audio:

- Fare clic sulla linguetta Audio.

Viene visualizzata l'area del contenuto Audio.



Area del
contenuto Audio
(con formato
CD audio
selezionato)

Scelta del formato CD audio

Per scegliere il formato CD audio:

- 1 Nella linguetta Audio fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.

Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.

- 2 Per scegliere il formato CD audio, selezionare l'opzione CD audio.

Attivazione di CD-Text

La funzione CD-Text consente di memorizzare informazioni di testo quali titolo del disco, nome dell'artista e titoli delle tracce su un CD audio. Queste informazioni possono quindi essere visualizzate sugli apparecchi elettronici che supportano le informazioni CD-Text.

È possibile attivare questa funzione sul disco se il registratore supporta CD-Text e si utilizza la modalità di registrazione Disc-at-Once. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Modifica delle impostazioni del registratore* a pagina 13.

Per attivare o disattivare CD-Text:

- 1 Nella linguetta Audio fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.

Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.

- 2 Per attivare CD-Text, selezionare la casella di controllo CD-TEXT.

Aggiunta di documenti al CD audio

È possibile aggiungere documenti audio a un CD audio in diversi modi:

- Mediante il trascinamento o l'aggiunta dal disco rigido
- Mediante l'aggiunta direttamente da un CD audio esistente
- Mediante il trascinamento direttamente da iTunes®

Aggiunta di documenti audio dal disco rigido

È possibile aggiungere documenti audio a un CD audio in diversi modi:

- Dopo avere selezionato la linguetta Audio, trascinare i documenti audio da un percorso del disco rigido all'area del contenuto Audio.
- Con la linguetta Audio selezionata, fare clic sul pulsante Aggiungi per visualizzare la finestra di dialogo Apri da cui è possibile cercare documenti audio nel disco rigido. Selezionare i documenti e le cartelle che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Apri.

Aggiunta di documenti audio da un CD audio

È possibile aggiungere documenti a un CD audio da qualsiasi CD audio esistente.



Nota Se si dispone di una sola unità collegata al computer, è necessario esportare le tracce audio sul disco rigido prima di creare un disco audio che le contenga. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Esportazione di audio da un CD audio* a pagina 70.

Per creare un CD audio da un disco sorgente:

- 1 Inserire il CD audio sorgente nell'unità sorgente.
- 2 È possibile aggiungere tracce in diversi modi:
 - Sulla Scrivania fare doppio clic sull'icona del CD sorgente per visualizzarne il contenuto. Selezionare e trascinare le tracce audio dalla finestra all'area del contenuto Audio.
 - Nella finestra di Toast fare clic sul pulsante Aggiungi.
Viene visualizzata una finestra di dialogo da cui è possibile cercare documenti audio nel disco rigido. Selezionare il CD audio e quindi le tracce audio che si desidera aggiungere. Al termine, fare clic su Apri.

Le tracce aggiunte dal CD vengono visualizzate in Toast.

Aggiunta di documenti audio da iTunes

Per aggiungere documenti audio da iTunes:

- 1 Assicurarsi che la linguetta Audio sia visualizzata in Toast.
- 2 In qualsiasi vista iTunes selezionare i documenti audio che si desidera aggiungere in Toast.
- 3 Trascinare i documenti audio selezionati da iTunes all'area del contenuto Audio in Toast.

I documenti audio vengono aggiunti all'area del contenuto Audio. Se necessario, dopo avere iniziato a registrare il disco finale, Toast converte automaticamente i documenti audio in formato AIFF.

Utilizzo di documenti in un CD audio

È possibile eseguire le seguenti operazioni con i documenti audio:

- Riordinamento delle tracce audio
- Visualizzazione in anteprima dei documenti
- Inserimento automatico delle informazioni per le tracce
- Rimozione dei documenti
- Visualizzazione o modifica delle informazioni relative ai documenti
- Modifica della pausa tra le tracce

Riordinamento delle tracce audio in un CD audio

È possibile riordinare i documenti audio in un CD audio.


Per riordinare le tracce audio:

- 1 Selezionare i documenti audio che si desidera riordinare.
- 2 Trascinare i documenti audio in una nuova posizione nell'elenco delle tracce. Una barra nera tra le tracce audio nell'elenco indica la nuova posizione del documento audio.

Visualizzazione in anteprima di documenti audio

È possibile visualizzare in anteprima le tracce audio in diversi modi:


- Fare clic a sinistra del titolo di una traccia per visualizzarla in anteprima.



- Utilizzare i controlli di riproduzione.

Utilizzo dei controlli di riproduzione

I controlli di riproduzione consentono di riprodurre, interrompere o mettere in pausa un documento audio, nonché passare al documento audio successivo o precedente nell'area del contenuto Audio.



Inserimento automatico di informazioni per le tracce di un CD audio

È possibile cercare di aggiungere automaticamente il titolo dell'album, i titoli delle tracce e il nome dell'artista per le tracce audio configurando Toast affinché esegua una ricerca automatica in linea in un database dei titoli delle tracce. Se la ricerca ha esito positivo, le informazioni sul disco vengono aggiunte automaticamente.

Per aggiungere i titoli dei dischi sorgente e delle tracce:

- 1 Fare clic sulla linguetta Audio per visualizzare l'area del contenuto Audio.
- 2 Inserire il CD audio nell'unità.
- 3 Trascinare l'icona del disco nell'area del contenuto Audio.

Se il CD non ha nome, viene chiesto di identificarlo. Per configurare la ricerca automatica delle informazioni sull'album, sull'artista e sulle tracce, fare clic su Internet per eseguire la ricerca nel database.

- 4 Se si dispone di una connessione a Internet, viene stabilita la connessione al database in linea. Se la ricerca ha esito positivo, le informazioni vengono aggiunte nell'area del contenuto Audio e nel database condiviso con iTunes®.

Rimozione di documenti audio

La rimozione di documenti audio dall'area del contenuto non causa la rimozione dei documenti originali dal disco rigido.

Per rimuovere documenti audio dall'area del contenuto Audio:

- 1 Selezionare i documenti audio che si desidera rimuovere.
- 2 È possibile rimuovere i documenti audio in diversi modi:
 - Fare clic sul pulsante Rimuovi.
 - Premere il tasto Cancella.
 - Scegliere Composizione > Cancella.

I documenti audio selezionati vengono rimossi dall'area del contenuto Audio.

Visualizzazione o modifica delle informazioni relative a un CD audio o alle tracce

Per visualizzare o modificare informazioni relative a un CD audio:

- 1 È possibile visualizzare o modificare le informazioni relative a un CD audio in diversi modi:
 - Fare doppio clic sul nome del CD audio.
 - Selezionare la traccia nell'area del contenuto Audio, quindi scegliere Disco > Info su traccia.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Info su traccia.

- 2 Nella linguetta Disco è possibile modificare le informazioni sul titolo e sull'artista.
- 3 Al termine, fare clic su OK.

Per visualizzare o modificare informazioni relative a una traccia di un CD audio:

- Selezionare una traccia nell'elenco delle tracce, attendere che il colore di evidenziazione cambi, quindi digitare un nuovo titolo.
- Fare doppio clic sul nome del CD audio o scegliere Disco > Info su traccia.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Info su traccia. Nella linguetta Disco è possibile inserire le informazioni sul titolo e sull'artista. Al termine, fare clic su OK.

Modifica della pausa tra le tracce

Nei CD audio Toast inserisce automaticamente una pausa di 2 secondi tra le tracce. Se si trascina un CD audio nell'area del contenuto Audio, le pause vengono conservate.



Nota La pausa prima della prima traccia deve essere lunga esattamente due secondi.

Per modificare la pausa tra le tracce:

- 1 Selezionare le tracce per le quali si desidera modificare la pausa.
- 2 Fare clic sulla colonna Pausa.

Viene visualizzato un menu a comparsa contenente le impostazioni disponibili per la pausa.

Pausa ▶	Titolo
1 2 sec	Imposta a 0 sec
2 0 sec	Imposta a 0,5 sec
3 0 sec	Imposta a 1 sec
4 0 sec	Imposta a 1,5 sec
5 0 sec	Imposta a 2 sec
6 0 sec	Imposta a 3 sec
7 0 sec	Imposta a 4 sec
8 0 sec	Imposta a 5 sec
9 0 sec	Imposta a 6 sec
	Imposta a 7 sec
	Imposta a 8 sec

- 3 Dal menu a comparsa scegliere la pausa che si desidera applicare alle tracce selezionate.

Registrazione di un CD audio

Dopo avere organizzato i documenti audio nell'area del contenuto Audio, è possibile procedere alla registrazione del CD audio.



Nota Prima di procedere alla registrazione, è possibile selezionare un registratore diverso o modificare le impostazioni del registratore in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Scelta del registratore* a pagina 12 o a *Modifica delle impostazioni del registratore* a pagina 13.

Per registrare il disco:

- 1 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 2 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato.
Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di registrazione del CD audio.

Creazione di dischi MP3



In questo capitolo

Definizione di disco MP3	62
Scelta dei supporti per dischi MP3	62
Panoramica sulla creazione di un disco MP3	63
Avvio della creazione di un nuovo disco MP3	63
Scelta del formato Disco MP3	64
Aggiunta di cartelle o documenti MP3 a un disco MP3	64
Utilizzo di documenti MP3 in un disco MP3	65
Registrazione del disco MP3	67

Definizione di disco MP3

Un **disco MP3** è un CD o DVD che contiene documenti audio in formato MP3 ed è riproducibile in lettori di dischi MP3, computer e alcuni lettori DVD. Utilizzare solo documenti MP3 per creare un disco MP3.

I documenti MP3 sono compressi e occupano molto meno spazio rispetto alle tracce audio su un CD audio, che tendono a essere circa dieci volte più grandi di un documento MP3 equivalente. Sebbene la compressione elevata limiti in qualche modo la qualità e la gamma audio di un documento MP3 rispetto a una traccia di un CD audio, la differenza è minima.

Condizioni in cui un disco MP3 è preferibile rispetto a un CD audio

Scegliere il formato Disco MP3 nelle seguenti casi:

- Si desidera includere una grande quantità di audio in un disco, circa dieci volte superiore alla quantità che un normale CD audio può contenere
- Si desidera che i documenti audio siano i più piccoli possibile
- Si desidera raggruppare le tracce in cartelle per organizzarle (ad esempio, una cartella per ogni album sul disco)

Formati di documento supportati

Un disco MP3 può solo contenere documenti MP3. Utilizzare iTunes® per codificare l'audio in formato MP3.

Creazione di CD audio

Per informazioni sulla creazione di CD audio, fare riferimento a *Panoramica sulla creazione di un CD audio* a pagina 53.

Scelta dei supporti per dischi MP3

Per informazioni sui tipi di supporto, fare riferimento a *Scelta del tipo di supporto da utilizzare* a pagina 9.

Panoramica sulla creazione di un disco MP3


- 1 Avvio della creazione di un nuovo disco MP3.** Fare clic sulla linguetta Audio per iniziare a configurare il disco MP3.
- 2 Scelta del formato Disco MP3.** Nel cassetto Impostazioni disco selezionare Disco MP3.
- 3 Aggiunta dei documenti MP3 in Toast.** Aggiungere dei documenti MP3 nell'area del contenuto Audio.
- 4 Registrazione del disco MP3.** Dopo avere aggiunto e organizzato i documenti MP3, procedere alla registrazione del progetto su disco.

Avvio della creazione di un nuovo disco MP3

Per avviare la creazione di un nuovo disco MP3:

- Fare clic sulla linguetta Audio.

Viene visualizzata l'area del contenuto Audio.



Area del
contenuto Audio
(con formato
MP3
selezionato)

Scelta del formato Disco MP3

Per scegliere il formato Disco MP3:

- 1 Nella linguetta Audio fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.

Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.

Per scegliere un disco MP3, selezionare Disco MP3.

Aggiunta di cartelle o documenti MP3 a un disco MP3

È possibile aggiungere documenti MP3 a un disco MP3 in diversi modi:

- Mediante il trascinamento o l'aggiunta dal disco rigido
- Mediante l'aggiunta direttamente da un disco dati o da un disco MP3 esistente
- Mediante il trascinamento direttamente da iTunes®

Aggiunta di cartelle o documenti MP3 dal disco rigido

È possibile aggiungere documenti MP3 dal disco rigido in diversi modi:

- Dopo avere selezionato la linguetta Audio, trascinare le cartelle o i documenti MP3 da un percorso del disco rigido all'area del contenuto Audio.
- Con la linguetta Audio selezionata, fare clic sul pulsante Aggiungi per visualizzare la finestra di dialogo Apri da cui è possibile cercare documenti MP3 nel disco rigido. Selezionare i documenti e le cartelle che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Apri.

Aggiunta di documenti MP3 da un disco dati o da un disco esistente

È possibile aggiungere documenti MP3 a un disco MP3 da qualsiasi disco esistente.



Nota Se si dispone di un solo registratore collegato al computer, è necessario copiare i documenti MP3 sul disco rigido o sulla Scrivania trascinandoli, quindi aggiungerli in Toast dal disco rigido. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Aggiunta di documenti o cartelle a un disco dati* a pagina 38.

Per creare un disco MP3 da un disco sorgente:

- 1 Inserire il disco sorgente nell'unità sorgente.

2 È possibile aggiungere documenti MP3 in diversi modi:

- Sulla Scrivania fare doppio clic sull'icona del disco sorgente per visualizzarne il contenuto. Selezionare e trascinare i documenti MP3 dalla finestra nell'area del contenuto Audio.
- Nella finestra di Toast fare clic sul pulsante Aggiungi.

Viene visualizzata una finestra di dialogo da cui è possibile cercare documenti MP3 nel disco rigido. Selezionare il disco sorgente e quindi i documenti MP3 che si desidera aggiungere. Al termine, fare clic su Apri.

I documenti MP3 aggiunti dal disco vengono visualizzati in Toast.

Aggiunta di documenti MP3 da iTunes

Per aggiungere documenti MP3 da iTunes®:

- 1 Assicurarsi che la linguetta Audio sia visualizzata in Toast.
- 2 In qualsiasi vista iTunes selezionare i documenti MP3 che si desidera aggiungere in Toast.
- 3 Trascinare i documenti MP3 selezionati da iTunes all'area del contenuto Audio in Toast.

Utilizzo di documenti MP3 in un disco MP3

Dopo avere aggiunto delle cartelle o dei documenti MP3 nell'area del contenuto Dati, è possibile organizzarli in diversi modi:

- Creazione di una nuova cartella
- Organizzazione di documenti o cartelle
- Ridenominazione di un documento o una cartella
- Rimozione di documenti o cartelle

Creazione di una nuova cartella in un disco MP3

È possibile creare e organizzare le cartelle in un disco MP3 come se fossero sul disco rigido. Ciò risulta utile, ad esempio, per raccogliere in una cartella tutti i documenti MP3 relativi allo stesso album. Questa operazione non comporta l'aggiunta di cartelle sul disco rigido.

Per creare una cartella in un disco MP3:

- 1 Nell'area del contenuto Audio selezionare la cartella in cui si desidera creare la nuova cartella.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per creare una nuova cartella, fare clic sul pulsante Nuova cartella.
Nell'area del contenuto Audio, nella cartella correntemente selezionata, viene visualizzata una nuova cartella.
 - Per creare più cartelle, creare le cartelle sul disco rigido e aggiungerle nell'area del contenuto Audio come descritto in *Aggiunta di cartelle o documenti MP3 dal disco rigido* a pagina 64.

Organizzazione di documenti o cartelle in un disco MP3

È possibile organizzare i documenti o le cartelle in un disco MP3 come se fossero sul disco rigido. Ciò risulta utile, ad esempio, per raccogliere in una cartella tutti i documenti MP3 relativi allo stesso album. Questa operazione non comporta l'aggiunta di cartelle sul disco rigido.

Per organizzare documenti o cartelle:

- Trascinare e rilasciare i documenti o le cartelle selezionati in una cartella per aggiungerveli.

Ridenominazione di un documento, una cartella o un disco in un disco MP3

Per rinominare un documento, una cartella o un disco in un disco MP3:

- 1 Fare rapidamente clic sull'elemento.
Dopo qualche istante l'elemento viene selezionato.
- 2 Digitare un nuovo nome per l'elemento.
- 3 Per passare all'elemento successivo da rinominare, premere il tasto Tab.
Per rinominare l'elemento, premere Invio.

Rimozione di cartelle o documenti MP3

È possibile rimuovere cartelle o documenti MP3 dall'area del contenuto Audio. Questa operazione non comporta la rimozione delle cartelle o dei documenti MP3 originali dal disco rigido o dalla libreria iTunes®.

Per rimuovere documenti o cartelle da un disco MP3:

- 1 Selezionare i documenti o le cartelle MP3 che si desidera rimuovere.
- 2 È possibile rimuovere i documenti o le cartelle in diversi modi:
 - Fare clic sul pulsante Rimuovi.
 - Premere il tasto Cancella.
 - Scegliere Composizione > Cancella.

I documenti o le cartelle vengono rimossi dall'area del contenuto Audio.

Registrazione del disco MP3

Dopo avere organizzato i documenti audio nell'area del contenuto Audio, è possibile procedere alla registrazione su un CD o DVD registrabile.



Nota Prima di procedere alla registrazione, è possibile selezionare un registratore diverso o modificare le impostazioni del registratore in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Scelta del registratore* a pagina 12 o a *Modifica delle impostazioni del registratore* a pagina 13.

Per registrare il disco MP3:

- 1 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 2 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato.
Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di registrazione del disco MP3.

Utilizzo delle opzioni audio aggiuntive

In questo capitolo

Esportazione di audio da diverse sorgenti	70
Copia di dischi audio	72
Digitalizzazione di LP o cassette	72
Creazione di dischi audio avanzati	73

Esportazione di audio da diverse sorgenti

Toast consente di esportare l'audio dalle sorgenti elencate di seguito e di registrarlo sul disco rigido come documento AIFF:

- CD audio
- iTunes®
- Qualsiasi documento video QuickTime®

Esportazione di audio da un CD audio

È possibile esportare una traccia audio da un CD audio e registrarla sul disco rigido come documento AIFF. Ciò può risultare utile nei seguenti casi:

- Si desidera creare un CD audio che contiene vari tipi di documenti provenienti da sorgenti diverse
- Si desidera utilizzare il documento audio in altre applicazioni conservandone una copia sul disco rigido
- Al computer è connessa una sola unità

Per esportare tracce audio sul disco rigido:

- 1 Accedere alla linguetta Audio, quindi inserire il CD audio in un'unità.
- 2 Quando l'icona del disco viene visualizzata sulla Scrivania, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per esportare tutti i documenti audio dal disco, trascinare l'icona del disco nell'area del contenuto Audio.
L'intero contenuto del disco viene visualizzato nell'area del contenuto Audio.
 - Per esportare determinate tracce audio, fare doppio clic sull'icona del disco per aprirlo. Viene visualizzata una finestra in cui è possibile selezionare tutti i documenti che si desidera esportare e trascinarli nell'area del contenuto Audio.
I documenti selezionati vengono visualizzati nell'area del contenuto Audio.
- 3 Fare clic sul pulsante Esporta o scegliere Disco > Esporta audio.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra col nome, con il nome del primo documento selezionato nel campo Registra col nome.

- 4 È anche possibile modificare il nome nel campo Registra col nome per il primo documento audio da esportare (in questo caso solo il primo documento esportato sul disco rigido avrà un nuovo nome).
- 5 Dal menu a comparsa Dove scegliere il percorso del disco rigido in cui si desidera esportare i documenti.

Esportazione di audio da iTunes

È possibile esportare documenti audio da iTunes® in qualsiasi percorso del disco rigido. Toast converte automaticamente i documenti audio in formato AIFF.

Per esportare audio da iTunes a Toast:

- 1 Nella linguetta Audio di Toast fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 2 In questo cassetto selezionare l'opzione CD audio.
- 3 In iTunes selezionare i documenti audio che si desidera esportare e trascinarli in Toast.
Se necessario, Toast converte automaticamente i documenti audio in formato AIFF.
- 4 Fare clic sul pulsante Esporta o scegliere Disco > Esporta audio.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra col nome, con il nome del primo documento selezionato nel campo Registra col nome.
- 5 È anche possibile modificare il nome nel campo Registra col nome per il primo documento audio da esportare (in questo caso solo il primo documento esportato sul disco rigido avrà un nuovo nome).
- 6 Dal menu a comparsa Situato scegliere il percorso del disco rigido in cui si desidera esportare i documenti.

Esportazione di audio da un documento video QuickTime

È possibile esportare la parte audio da documenti video QuickTime in qualsiasi percorso del disco rigido. Toast converte automaticamente i documenti audio in formato AIFF.

Per esportare audio da un documento video QuickTime:

- 1 Nella linguetta Audio di Toast fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.

Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.

- 2 In questo cassetto selezionare l'opzione CD audio.
- 3 Trascinare un documento video QuickTime nell'area del contenuto Audio.

Toast estrae automaticamente la parte audio dal documento video QuickTime e la converte in formato AIFF.

- 4 Fare clic sul pulsante Esporta o scegliere Disco > Esporta audio.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra col nome, con il nome del primo documento selezionato nel campo Registra col nome.

- 5 È anche possibile modificare il nome nel campo Registra col nome per il primo documento audio da esportare (in questo caso solo il primo documento esportato sul disco rigido avrà un nuovo nome).
- 6 Dal menu a comparsa Situato scegliere il percorso del disco rigido in cui si desidera esportare uno o più documenti.

Copia di dischi audio

La procedura per la copia di dischi audio è analoga a quella per la copia di qualsiasi altro disco a sessione singola. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Panoramica sulla copia di dischi* a pagina 108.

Digitalizzazione di LP o cassette



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

CD Spin Doctor 2 è un software che consente di digitalizzare audio da LP o cassette e viene installato automaticamente insieme a Toast.

Dopo l'importazione in CD Spin Doctor da un giradischi o un mangianastri, l'audio può essere manipolato nei seguenti modi:

- Definendo delle tracce
- Attenuando il rumore e migliorando la qualità del suono
- Inviando le tracce direttamente a Toast per la registrazione su disco

- Registrando le tracce sul disco rigido

Per avviare CD Spin Doctor:

- Fare doppio clic sull'icona di CD Spin Doctor.

Per eseguire ricerche nel testo completo dell' Aiuto:

- In CD Spin Doctor scegliere Aiuto > Aiuto di CD Spin Doctor.

Creazione di dischi audio avanzati



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Il cassetto Impostazioni disco relativo alla linguetta Audio contiene opzioni che consentono di creare i seguenti tipi di disco:

- **Enhanced Audio CD:** crea un CD audio che contiene tracce audio e contenuto avanzato, ad esempio foto o video. La parte audio del CD può essere riprodotta con un lettore CD, mentre per il contenuto avanzato è necessario disporre di un computer Macintosh o Windows.
- **Mixed mode CD:** crea un CD che combina dati e audio in una sessione singola.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, avviare l' Aiuto di Toast, fare clic sul collegamento Elenco degli argomenti e individuare l'argomento desiderato.

Video/Foto

10	Creazione di dischi video	77
11	Importazione di video da una videocamera DV (Plug & Burn)	93
12	Utilizzo delle opzioni video aggiuntive	101

Creazione di dischi video

In questo capitolo

Definizione di disco video	78
Scelta dei supporti per dischi video	78
Descrizione dei menu e dei pulsanti	78
Panoramica sulla creazione di un disco video	79
Avvio della creazione di un disco video	80
Modifica delle impostazioni di un disco video	80
Aggiunta di video o presentazioni a un disco video	82
Modifica di un documento video nell'area del contenuto Video	86
Modifica di una presentazione nell'area del contenuto Video	88
Utilizzo del contenuto in un disco video	90
Registrazione di un disco video	91

Definizione di disco video

Un disco video è un CD o DVD che contiene video o presentazioni fotografiche ed è riproducibile in un lettore DVD o un computer.

Formati di documenti video e fotografici supportati

È possibile utilizzare qualsiasi formato di documento video o fotografico riconosciuto da QuickTime®. Visitare il sito Web all'indirizzo www.apple.com/it/quicktime

I documenti vengono convertiti automaticamente in base alle necessità al momento della registrazione.

Scelta dei supporti per dischi video

Per informazioni sui tipi di supporto, fare riferimento a *Scelta del tipo di supporto da utilizzare* a pagina 9.

Descrizione dei menu e dei pulsanti

I dischi video creati con Toast sono dotati di menu e pulsanti simili ai menu e ai pulsanti disponibili in un DVD prodotto commercialmente. Nel disco finale è possibile selezionare i menu e i pulsanti per riprodurre video o presentazioni.

Creazione di menu in Toast

Toast crea i menu che appaiono sul disco finale automaticamente quando si aggiungono video o presentazioni.

Disattivazione dei menu in Toast

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Attivazione o disattivazione dei menu video* a pagina 102.

Creazione di pulsanti in Toast

Ogni documento video o presentazione fotografica aggiunta a un disco video in Toast viene visualizzata sotto forma di pulsante in un menu.

Numero di pulsanti assegnabili a un menu

Un menu può contenere fino a tre pulsanti. Ogni pulsante è collegato a un video o una presentazione. Ogni volta che si includono più di tre pulsanti in un menu, viene automaticamente creato un nuovo menu a cui viene aggiunto il pulsante successivo.

Panoramica sulla creazione di un disco video

La creazione di un disco video richiede l'esecuzione dei seguenti passaggi:


- 1 Avvio della creazione di nuovo disco video.** Fare clic sulla linguetta Video per iniziare a configurare il disco video.
- 2 Modifica delle impostazioni del disco video (facoltativa).** Toast memorizza le ultime impostazioni utilizzate per la creazione di un disco video. Tali impostazioni possono essere modificate o lasciate inalterate. Un'impostazione importante è la scelta dell'opzione Video CD, Super Video CD o DVD per la creazione del disco.
- 3 Aggiunta di contenuto al disco video.** È possibile combinare contenuto video e fotografico sul disco video oppure importare direttamente il contenuto da una videocamera DV.
- 4 Registrazione del disco video.** Al termine, è possibile registrare il video o le presentazioni fotografiche su disco.

Avvio della creazione di un disco video

Per avviare la creazione di un nuovo disco video:

- Fare clic sulla linguetta Video.

Viene visualizzata l'area del contenuto Video.



Modifica delle impostazioni di un disco video



Nota Alcune funzionalità sono disponibili solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

È possibile modificare diverse impostazioni per il disco video. Le impostazioni più importanti sono il tipo di disco, lo standard video e il tipo di codifica.

Per modificare le impostazioni di un disco video:

- 1 Nella linguetta Video fare clic sul pulsante Impostazioni disco o sul titolo del disco.

Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.

- 2 È possibile selezionare il formato del disco che si desidera registrare:

- **VCD** (Video CD): CD registrabile in formato VCD, che può essere riprodotto nella maggior parte dei lettori DVD più recenti. Un VCD può contenere circa 60 minuti di video. La qualità video è inferiore rispetto ai formati SVCD e DVD.
- **SVCD** (Super Video CD): CD registrabile nel formato SVCD, che può essere riprodotto in numerosi lettori DVD recenti. Un SVCD può contenere circa 45-60 minuti di video. La qualità video è superiore rispetto al formato VCD, ma inferiore rispetto al formato DVD.



Nota Mentre è possibile riprodurre i dischi VCD e SVCD nella maggior parte dei lettori DVD più recenti, non è possibile riprodurli in molti dei lettori DVD meno recenti.

- **DVD**: DVD registrabile, che può essere riprodotto in quasi tutti i lettori DVD. Un DVD può contenere oltre 60 minuti di video di ottima qualità.
- 3** Selezionare il tipo di standard video per il disco:
- **NTSC**: selezionare questa opzione se si desidera registrare il disco in base allo standard video NTSC, compatibile con le televisioni nell'America del nord, in Giappone e in parti dell'America del sud e dell'Asia.
 - **PAL**: selezionare questa opzione se si desidera registrare il disco in base allo standard video PAL, compatibile con le televisioni nella maggior parte dell'Europa e dell'Asia e in parti dell'America del sud.
- 4** Dal menu a comparsa Qualità video scegliere il tipo di codifica video da utilizzare per la registrazione del disco:
- **Standard**: questo tipo di codifica richiede meno tempo, ma generalmente la qualità è peggiore rispetto all'opzione Alta. Scegliere questa opzione se si ritiene una velocità di codifica superiore più importante della qualità video.
 - **Alta**: questo tipo di codifica richiede più tempo, ma generalmente la qualità è migliore rispetto all'opzione Standard. Scegliere questa opzione se si ritiene la qualità video più importante di una velocità di codifica superiore.



Nota Indipendentemente dall'impostazione della qualità video scelta, la frequenza di codifica viene regolata automaticamente in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile su un disco. Se si include meno contenuto in un disco, la qualità risulta migliore e viceversa. Ciò non si ripercuote in alcun modo sul tempo di registrazione.

Inclusione dei documenti originali delle foto in un disco video

Se si sta creando un disco video che contiene delle presentazioni, è possibile includere in una cartella distinta sul disco i documenti originali alla massima risoluzione delle foto utilizzate dalle presentazioni. Questa cartella è accessibile quando si utilizza il disco in un computer.

Per includere i documenti originali delle foto in un disco video:

- 1 Nella linguetta Video fare clic sul pulsante Impostazioni disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 2 In questo cassetto selezionare la casella di controllo Aggiungi originali foto.

Aggiunta di video o presentazioni a un disco video

È possibile combinare video e presentazioni in un disco video in diversi modi:

- Mediante il trascinamento o l'aggiunta di video dal disco rigido
- Mediante l'importazione di video da una videocamera DV
- Mediante l'aggiunta di un iMovie™
- Mediante il trascinamento o l'aggiunta di foto dal disco rigido
- Mediante l'aggiunta di foto da iPhoto™

Ogni video o gruppo di foto aggiunto viene visualizzato in una riga distinta nell'area del contenuto Video. Ogni riga rappresenta un pulsante sul disco finito. È inoltre possibile aggiungere foto a una presentazione esistente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Descrizione dei menu e dei pulsanti* a pagina 78.

Aggiunta di video dal disco rigido

È possibile aggiungere video dal disco rigido in diversi modi:

- Dopo avere selezionato la linguetta Video, trascinare i documenti video da un percorso del disco rigido all'area del contenuto Video.
- Con la linguetta Video selezionata, fare clic sul pulsante Aggiungi per visualizzare la finestra di dialogo Apri da cui è possibile cercare documenti video nel disco rigido. Selezionare i documenti che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Apri.

Ogni documento video aggiunto viene visualizzato in una riga distinta nell'area del contenuto Video. A ogni riga corrisponde un pulsante in un menu sul disco finito. Per informazioni sull'aspetto del disco video finale sulla TV, fare riferimento a *Descrizione dei menu e dei pulsanti* a pagina 78.



Importazione di video da una videocamera DV (Plug & Burn)



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Plug & Burn™ consente di importare facilmente video da una videocamera DV in Toast. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Plug & Burn, fare riferimento a *Definizione di Plug & Burn* a pagina 94.

Aggiunta di un progetto iMovie in Toast

Per aggiungere un progetto iMovie in Toast:

- 1 Registrare il progetto iMovie™.
- 2 Aprire la cartella contenente il progetto iMovie.
- 3 Trascinare il documento di riferimento iMovie in Toast.

Il filmato viene aggiunto all'area del contenuto Video.



Nota Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione fornita con queste applicazioni.

Aggiunta di foto dal disco rigido

È possibile aggiungere una o più foto a un disco video dal disco rigido. Quando si aggiungono delle foto, è possibile creare una nuova presentazione o aggiungerle a una presentazione esistente.

È possibile aggiungere foto dal disco rigido in diversi modi:

- Dopo avere selezionato la linguetta Video, trascinare una o più foto (o cartelle contenenti foto) da un percorso del disco rigido all'area del contenuto Video.
- Con la linguetta Video selezionata, fare clic sul pulsante Aggiungi Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri da cui è possibile cercare cartelle contenenti foto nel disco rigido. Selezionare i documenti che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Apri.

Ogni presentazione viene visualizzata in una riga distinta nell'area del contenuto Video. A ogni riga corrisponde un pulsante in un menu sul disco finito. Per informazioni sull'aspetto del disco video finale sulla TV, fare riferimento a *Descrizione dei menu e dei pulsanti* a pagina 78.



Aggiunta di foto da iPhoto

Per aggiungere foto da iPhoto in Toast:

- 1 Assicurarsi che la linguetta Video sia visualizzata in Toast.
- 2 Nella libreria iPhoto selezionare una o più foto che si desidera aggiungere in Toast.
- 3 È possibile aggiungere una nuova presentazione o aggiungere le foto a una presentazione esistente.
 - Per aggiungere una presentazione distinta nell'area del contenuto Video, trascinare le foto selezionate da iPhoto in una parte vuota dell'area del contenuto Video.
 - Per aggiungere le foto a una presentazione esistente nell'area del contenuto Video, trascinare le foto selezionate da iPhoto nella cartella di una presentazione esistente nell'area del contenuto Video.

Le foto vengono aggiunte all'area del contenuto Video. Dopo avere registrato il disco, a ogni presentazione corrisponde un pulsante in un menu sul disco finale.

Modifica di un documento video nell'area del contenuto Video

È possibile modificare un documento video in diversi modi:

- Mediante il ritaglio del video in modo da includere solo le porzioni che si desidera registrare sul disco finale
- Mediante l'impostazione dell'immagine del pulsante di menu per il video

Ritaglio di video

È possibile ritagliare un documento video per specificare la porzione del video da registrare su disco. Questa operazione non altera il documento video originale sul disco rigido.




Nota Alcuni video non possono essere ritagliati.

Per ritagliare un video:

- 1 Nell'area del contenuto Video selezionare il documento video che si desidera ritagliare, quindi fare clic su Modifica.

Viene visualizzato il foglio Modifica.

- 2 In questo foglio fare clic sulla linguetta Video.
- 3 Nell'anteprima del video utilizzare i controlli per ritagliare il video:



- Trascinare l'indicatore di riproduzione per visualizzare il video in anteprima.
- Trascinare l'indicatore di inizio per contrassegnare l'inizio del video.
Il video a sinistra dell'indicatore di inizio non verrà incluso nel disco video finale.
- Trascinare l'indicatore di fine per contrassegnare la fine del video.

Il video a destra dell'indicatore di fine non verrà incluso nel disco video finale.



Impostazione dell'immagine di un pulsante per un documento video

È possibile selezionare un frame specifico di un documento video come immagine del pulsante da visualizzare in un menu quando si riproduce il disco su una TV.

Per impostare l'immagine di un pulsante:

- 1 Nell'area del contenuto Video selezionare il documento video che si desidera modificare, quindi fare clic su Modifica.

Viene visualizzato il foglio Modifica.

- 2 In questo foglio fare clic sulla linguetta Video.



3 È possibile scegliere il frame di video che si desidera utilizzare come immagine del pulsante in diversi modi:

- Nella finestra di anteprima del video trascinare l'indicatore di riproduzione avanti e indietro per visualizzare il video in anteprima fino a individuare il frame video che si desidera includere.
- Fare clic sul pulsante di riproduzione per riprodurre il video. Quando si individua il frame video che si desidera includere, fare clic su Pausa.

4 Fare clic sul pulsante Imposta immagine pulsante.

Il frame video selezionato viene visualizzato nell'anteprima del pulsante nella parte superiore sinistra della linguetta Video.

Modifica di una presentazione nell'area del contenuto Video

È possibile modificare una presentazione in diversi modi:


- Mediante l'impostazione dell'immagine del pulsante di menu per la presentazione
- Mediante l'impostazione della durata di visualizzazione di una diapositiva prima della transizione a quella successiva
- Mediante l'aggiunta o la rimozione di foto dalla presentazione

Per impostare l'immagine di un pulsante per una presentazione:

1 Nell'area del contenuto Video selezionare la presentazione che si desidera modificare, quindi fare clic su Modifica.

Viene visualizzato il foglio Modifica.

2 In questo foglio fare clic sulla linguetta Presentazione.



3 Impostare l'immagine del pulsante di menu per la presentazione:

- Nell'elenco delle foto fare clic sulla foto che si desidera utilizzare come immagine del pulsante di menu, quindi fare clic sul pulsante Imposta immagine pulsante.

La foto selezionata viene visualizzata nell'anteprima del pulsante.

4 Dal menu a comparsa Durata diapositiva scegliere il tempo di visualizzazione di una diapositiva prima della transizione a quella successiva nella presentazione:

- Se si desidera che le transizioni vengano eseguite automaticamente dopo un certo numero di secondi, scegliere il numero di secondi.
- Se non si desidera impostare la transizione automatica, scegliere Manuale. In questo caso, quando si visualizza il disco finale, è possibile passare alla diapositiva successiva utilizzando il telecomando del lettore DVD.

5 È possibile aggiungere foto in diversi modi:

- Trascinare una o più foto dal disco rigido alla linguetta Presentazione.

- Fare clic su **Aggiungi** per visualizzare la finestra di dialogo **Apri** da cui è possibile cercare foto nel disco rigido. Una volta individuate le foto, selezionarle e fare clic su **Apri**.

Le foto aggiunte diventano parte della presentazione.

- 6 Per rimuovere delle foto, selezionare le foto che si desidera rimuovere, quindi fare clic su **Rimuovi**. Questa operazione non comporta la rimozione delle foto originali dal disco rigido o da iPhoto.
- 7 Dopo avere apportato tutte le modifiche alla presentazione, fare clic su **OK**.

Utilizzo del contenuto in un disco video

È possibile eseguire le seguenti operazioni con i documenti nell'area del contenuto Video:

- Riordinamento dei video o delle presentazioni
- Visualizzazione o modifica delle informazioni relative a un video o a una presentazione

Riordinamento dei video o delle presentazioni

Per riordinare i video o le presentazioni:

- 1 Nell'area del contenuto Video selezionare i video o le presentazioni che si desidera riordinare.
- 2 Trascinare i video o le presentazioni in una nuova posizione nell'area del contenuto Video.

La barra nera spesso indica la nuova posizione dei video o delle presentazioni. L'ordine di visualizzazione dei video o delle presentazioni sul disco finale risulta così alterato.

Visualizzazione o modifica delle informazioni relative a un video o a una presentazione

È possibile visualizzare o modificare le informazioni relative a un video o a una presentazione qualsiasi nel disco video. Queste informazioni sono quelle visualizzate nel menu finale (se i menu sono attivati).

Per visualizzare o modificare le informazioni dettagliate relative a un video o a una presentazione:

- 1 Nell'area del contenuto Video fare clic sul pulsante **Modifica** corrispondente al video o alla presentazione che si desidera modificare.

Viene visualizzato il foglio Modifica in cui sono visualizzate le informazioni relative al video o alla presentazione.

La scheda Testo contiene le informazioni relative al video o alla presentazione che verranno visualizzate nel menu:

- **Nome documento del video o della presentazione:** visualizza il nome documento dell'elemento.
 - **Titolo del video o della presentazione:** visualizza il titolo dell'elemento così come apparirà accanto al pulsante nel menu finale. È possibile inserire un nuovo titolo.
 - **Data:** visualizza la data della registrazione originale dell'elemento.
 - **Ora:** visualizza l'ora della registrazione originale dell'elemento.
 - **Utilizza default documento:** fare clic su questa opzione per utilizzare i default dei documenti sorgente originali.
- 2 Per un documento video fare clic sulla linguetta Video. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Modifica di un documento video nell'area del contenuto Video* a pagina 86.

Per una presentazione fare clic sulla linguetta Presentazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Modifica di una presentazione nell'area del contenuto Video* a pagina 88.

Registrazione di un disco video

Dopo avere organizzato i video e le foto nell'area del contenuto Video, è possibile procedere alla registrazione su un CD (VCD o SVCD) o DVD registrabile.



Nota Prima di procedere alla registrazione, è possibile selezionare un registratore diverso o modificare le impostazioni del registratore in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Scelta del registratore* a pagina 12 o a *Modifica delle impostazioni del registratore* a pagina 13.

Per registrare il disco video:

- 1 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 2 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato.
Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di registrazione del disco video.

Perché la codifica video richiede tempo?

La codifica per VCD, SVCD o DVD può richiedere molto tempo. I documenti video sono molto grandi e devono essere compressi (codificati) per essere contenuti in un CD o DVD. La codifica di un minuto di video può richiedere fino a diversi minuti.

È possibile continuare a lavorare durante la codifica di un video?

Sì, è possibile continuare a lavorare, ma ciò rallenta ulteriormente la codifica.

Importazione di video da una videocamera DV (Plug & Burn)

In questo capitolo

Definizione di Plug & Burn	94
Plug & Burn rapido	95
Altri utilizzi di Plug & Burn	96
Collegamento della videocamera DV al computer	97
Utilizzo dei controlli di riproduzione video per posizionare il nastro	98
Importazione di video in Toast da una videocamera DV	98
Completamento di un progetto video dopo l'importazione	99

Definizione di Plug & Burn



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Plug & Burn™ consente di importare video in Toast da una videocamera DV e registrarli su disco.

Utilizzi di Plug & Burn

Esistono diversi modi di utilizzare Plug & Burn:

- **Plug & Burn rapido:** per registrare immediatamente su disco il video presente sul nastro della videocamera DV.
- **Plug & Burn con contenuto aggiuntivo:** per importare il video dal nastro della videocamera DV in un progetto e aggiungere altri video o presentazioni al progetto.
- **Plug & Burn con contenuto aggiuntivo e ritaglio:** per importare il video dal nastro della videocamera DV in un progetto e aggiungere altri video o presentazioni al progetto. È inoltre possibile modificare il video per ritagliare porzioni di un documento video o selezionare un frame video da utilizzare come immagine del pulsante.

Plug & Burn rapido

In questa sezione viene descritto il modo più rapido di registrare video da una videocamera DV su un disco.

- 1 Collegare la videocamera DV al computer tramite un cavo Firewire. Assicurarsi che la videocamera sia accesa e che sia impostata la modalità di riproduzione.

Quando Toast rileva la videocamera DV, nell'area del contenuto Video viene visualizzata un'icona.



- 2 Se si desidera riavvolgere completamente il nastro automaticamente prima di eseguire l'importazione, selezionare la casella di controllo Riavvolgi prima di importare.
- 3 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 4 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato.

La videocamera DV esegue la riproduzione in tempo reale mentre Toast acquisisce il documento video sul disco rigido.

Quando la videocamera DV raggiunge la fine del nastro (o si interrompe la riproduzione), l'importazione del video viene interrotta, il documento video viene registrato e quindi aggiunto all'area del contenuto Video.



La registrazione ha inizio e viene visualizzata una barra di avanzamento.

Altri utilizzi di Plug & Burn

Oltre a Plug & Burn rapido esistono altri modi di utilizzare Plug & Burn:

Panoramica su Plug & Burn con contenuto aggiuntivo

- 1 **Collegamento:** collegare la videocamera DV al computer.
- 2 **Importazione:** importare il video dalla videocamera DV in Toast.
- 3 **Aggiunta:** aggiungere altri video o presentazioni.
- 4 **Masterizzazione:** registrare il disco video.

Panoramica su Plug & Burn con contenuto aggiuntivo e modifiche

- 1 **Collegamento:** collegare la videocamera DV al computer.
- 2 **Importazione:** importare il video dalla videocamera DV in Toast.
- 3 **Aggiunta:** aggiungere altri video o presentazioni.
- 4 **Modifica:** scegliere quali porzioni dei documenti video presenti sulla videocamera DV si desidera includere nel disco finale.
- 5 **Masterizzazione:** registrare il disco video.

Collegamento della videocamera DV al computer

Per collegare la videocamera DV al computer:

- 1 Fare clic sulla linguetta Video.
- 2 Collegare la videocamera DV al computer tramite un cavo Firewire. Assicurarsi che la videocamera sia accesa e che sia impostata la modalità di riproduzione.

Quando Toast rileva la videocamera DV, nell'area del contenuto Video viene visualizzata un'icona.



Utilizzo dei controlli di riproduzione video per posizionare il nastro

Dopo avere verificato che la videocamera DV è collegata al computer, è possibile utilizzare i controlli di riproduzione video per fare avanzare velocemente o riavvolgere il nastro fino al punto esatto da cui si desidera iniziare a importare il video. Il video presente nella videocamera DV viene visualizzato nell'area del contenuto Video.




Nota Se si desidera riavvolgere completamente il nastro e iniziare l'importazione dall'inizio, selezionare la casella di controllo Riavvolgi prima di importare.

Per utilizzare i controlli di riproduzione video:

 DVD-Video: DVD senza titolo



L'icona della videocamera DV si trasforma in un'anteprima in miniatura del video digitale



Importazione di video in Toast da una videocamera DV

Dopo avere collegato la videocamera DV al computer e avere posizionato il nastro in corrispondenza del punto da cui si desidera iniziare l'importazione, è possibile procedere all'importazione del video.

Per importare video in Toast da una videocamera DV:

- Nella riga dell'area del contenuto Video che visualizza la videocamera DV fare clic sul pulsante Importa.

La videocamera DV esegue la riproduzione in tempo reale mentre Toast acquisisce il video in un documento video sul disco rigido.

Quando la videocamera DV raggiunge la fine del nastro (o si interrompe la riproduzione), l'importazione del video viene interrotta, il documento video viene registrato e quindi aggiunto all'area del contenuto Video.

Completamento di un progetto video dopo l'importazione

Dopo l'importazione di video in Toast, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Aggiunta di ulteriore contenuto al progetto video:** per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Aggiunta di video o presentazioni a un disco video* a pagina 82.
- **Modifica dei video o delle presentazioni:** per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Modifica di un documento video nell'area del contenuto Video* a pagina 86 o a *Modifica di una presentazione nell'area del contenuto Video* a pagina 88.
- **Registrazione del disco video:** per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Registrazione di un disco video* a pagina 91.

Utilizzo delle opzioni video aggiuntive

In questo capitolo

Esportazione di video da un disco video esistente **102**

Attivazione o disattivazione dei menu video **102**

Copia di un disco video **103**

Utilizzo di Motion Pictures **103**

Creazione di dischi video avanzati **104**

Esportazione di video da un disco video esistente

È possibile esportare video da un disco video esistente sul disco rigido.

Per esportare video sul disco rigido:

- 1 Accedere alla linguetta Video, quindi inserire il disco video in un'unità.
- 2 Quando l'icona del disco viene visualizzata sulla Scrivania, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per esportare tutti i documenti video dal disco, trascinare l'icona del disco nell'area del contenuto Video.
L'intero contenuto del disco viene visualizzato nell'area del contenuto Video.
 - Per esportare i video selezionati, fare doppio clic sull'icona del disco per aprire il disco video. Nella finestra selezionare la cartella VIDEO_TS e trascinarla nell'area del contenuto Video.
Nell'area del contenuto Video vengono visualizzati i documenti validi.
- 3 Fare clic sul pulsante Esporta o scegliere Disco > Esporta video.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra col nome, con il nome del primo documento selezionato nel campo Registra col nome.
- 4 È anche possibile modificare il nome nel campo Registra col nome per il primo documento video da esportare (in questo caso solo il primo documento esportato sul disco rigido avrà un nuovo nome).
- 5 Dal menu a comparsa Situato scegliere il percorso del disco rigido in cui si desidera esportare i documenti.

Attivazione o disattivazione dei menu video

È possibile attivare o disattivare i menu. Quando i menu sono disattivati, viene automaticamente riprodotto il primo video o la prima presentazione sul disco video.

Per attivare o disattivare i menu o i pulsanti:

- 1 Nella linguetta Video fare clic sul pulsante Impostazioni disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 2 In questo cassetto fare clic su Avanzate.
- 3 Specificare se il disco video include menu e pulsanti:

- Se si desidera che la riproduzione del primo video o della prima presentazione sul disco video inizi immediatamente senza che venga visualizzato alcun menu, deselezionare la casella di controllo Menu per il tipo di disco video che si sta creando.
- Se invece si desidera che il disco video includa menu e pulsanti, assicurarsi che la casella di controllo Menu sia selezionata per il tipo di disco video che si sta creando.

Copia di un disco video

La procedura per la copia di dischi video è analoga a quella per la copia di qualsiasi altro disco a sessione singola. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Panoramica sulla copia di dischi* a pagina 108.

Utilizzo di Motion Pictures



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Motion Pictures è un software che consente di convertire normali fotografie in filmati multimediali grazie agli effetti di zoom e panoramica degni di Hollywood, alle dissolvenze incrociate e all'aggiunta di colonne sonore.

Motion Pictures viene installato automaticamente insieme a Toast.

Per avviare Motion Pictures:

- Fare doppio clic sull'icona di Motion Pictures.

Per eseguire ricerche nel testo completo dell' Aiuto:

- In Motion Pictures scegliere Help > Motion Pictures Help.

Creazione di dischi video avanzati



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

- **Disco video con contenuto dati:** creare un disco video contenente video e/o presentazioni e contenuto dati avanzato nell'area DVD-ROM o CD-ROM. La parte video del disco può essere riprodotta con un lettore DVD, mentre per il contenuto dati è necessario disporre di un computer Macintosh o di un PC.
- **Registrazione su nastro DLT:** effettuare una registrazione su nastro DLT, un tipo di supporto che è possibile inviare a una casa di produzione di DVD affinché lo utilizzi come nastro master per la copia di DVD. I nastri DLT sono caratterizzati da un'enorme capacità.
- **DVD-Video da una cartella VIDEO_TS:** creare un DVD-Video da una cartella VIDEO_TS con contenuto video creato precedentemente.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, avviare l'Aiuto di Toast, fare clic sul collegamento Elenco degli argomenti e individuare l'argomento desiderato.

Copia

13 **Copia di dischi**

107

13

Copia di dischi

In questo capitolo

- Panoramica sulla copia di dischi **108**
- Copia di un disco utilizzando un solo registratore **108**
- Copia di un disco utilizzando due unità **109**
- Copia di un documento immagine su disco **110**
- Utilizzo delle opzioni di copia avanzate **111**

Panoramica sulla copia di dischi

Toast consente di eseguire copie esatte di un disco a sessione singola esistente. Se si tenta di copiare un disco multisessione utilizzando questa procedura, verrà copiata solo la prima sessione. Un disco a sessione singola è stato registrato una sola volta e quindi chiuso in modo da impedire ulteriori registrazioni.

È possibile eseguire la copia di un disco anche se si dispone di un solo registratore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Copia di un disco utilizzando un solo registratore* a pagina 108 o a *Copia di un disco utilizzando due unità* a pagina 109.

Tipi di disco di cui è possibile eseguire una copia

- CD audio o dischi MP3
- Dischi video Toast o iDVD™
- Dischi dati di backup
- Qualsiasi disco Macintosh a sessione singola
- Qualsiasi disco Windows a sessione singola
- Dischi multiplatforma semplici (leggibili sia da Macintosh che da Windows e che consentono agli utenti Mac di visualizzare i dati Windows e viceversa)



Nota Per informazioni sulla copia di dischi ibridi multiplatforma, fare riferimento a *Utilizzo delle opzioni di copia avanzate* a pagina 111.

Copia di un disco utilizzando un solo registratore

È possibile eseguire la copia di un disco anche se si dispone di una sola unità, a condizione che questa possa essere utilizzata come registratore.



Nota Verificare che lo spazio disponibile sul disco rigido sia sufficiente per memorizzare temporaneamente l'intero contenuto del disco sorgente.

Per copiare un disco utilizzando una sola unità:

- 1 Fare clic sulla linguetta Copia.

Se Toast rileva un disco di cui è possibile eseguire la copia, il nome del volume del disco viene visualizzato nell'area del contenuto Copia. In caso contrario, inserire il disco che si desidera copiare.

- 2 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 3 Quando richiesto, inserire un disco vuoto nel registratore correntemente selezionato.

Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di copia del disco.

Copia di un disco utilizzando due unità

Se si dispone di due unità, di cui almeno una è anche un registratore, è possibile eseguire una copia direttamente dall'unità sorgente all'unità di destinazione.

Per copiare un disco utilizzando due unità:

- 1 Fare clic sulla linguetta Copia.

Se Toast rileva un disco di cui è possibile eseguire la copia, il nome del volume del disco viene visualizzato nell'area del contenuto Copia.

- 2 Se Toast non rileva il disco che si desidera copiare, selezionare l'unità in cui questo è stato inserito.
- 3 Se non è già stato selezionato, specificare il registratore di destinazione.
- 4 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 5 Quando richiesto, inserire un disco vuoto nel registratore correntemente selezionato.

Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di copia del disco.

Copia di un documento immagine su disco



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Un documento immagine è un documento singolo, registrato sul disco rigido, che contiene TUTTI i dati e le informazioni di formattazione necessarie per creare un CD o un DVD. Il formato Immagine disco presente nella linguetta Dati consente di registrare un documento immagine sul disco.

Conservazione delle date su un'immagine disco

Prima di eseguire la registrazione, è necessario decidere se si desidera conservare le date di creazione e modifica associate ai documenti contenuti nell'immagine disco. Se si ritiene che le date siano importanti, proteggere l'immagine disco prima di attivarla. In caso contrario, l'immagine disco imposta la data di registrazione come data di modifica.

- 1 Sulla Scrivania selezionare l'icona dell'immagine disco.
- 2 Scegliere Archivio > Informazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni.
- 3 Nella finestra di dialogo Informazioni aprire la sezione Protetto e selezionare la casella di controllo Protetto.

Al termine sull'icona dell'immagine disco è presente un piccolo lucchetto.

Creazione di un disco da un documento immagine

Per creare un disco da un documento immagine:

- 1 Fare clic sulla linguetta Copia, quindi sul pulsante Impostazioni disco.
Viene aperto il cassetto Impostazioni disco.
- 2 In questo cassetto selezionare l'opzione Documento immagine.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Trascinare l'icona del documento immagine dalla Scrivania all'area del contenuto Copia.

- Fare clic sul pulsante di selezione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli un documento da cui è possibile cercare il documento immagine. Una volta individuato il documento desiderato, fare clic su Scegli.

Il documento immagine viene visualizzato nell'area del contenuto Copia da cui può essere attivato.

- 4 Fare clic sul pulsante rosso Registra.
- 5 Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato. Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di copia del documento immagine sul disco.

Utilizzo delle opzioni di copia avanzate



Nota Questa funzionalità è disponibile solo in Toast Titanium. Per ulteriori informazioni o per effettuare un acquisto, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.roxio.com/adban/product_redirects/toast6/product_it.jhtml

Il cassetto Impostazioni disco relativo alla linguetta Dati contiene opzioni avanzate che consentono di creare anche i seguenti tipi di disco:

- **Documenti BIN/CUE:** crea un disco da una coppia di documenti immagine BIN e CUE.
- **CD-ROM XA multitraccia:** registra un CD con diverse tracce CD-ROM XA in una sola sessione.
- **CD-i:** crea un disco che può essere letto solo da computer compatibili con CD-i.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, avviare l'Aiuto di Toast, fare clic sul collegamento Elenco degli argomenti e individuare l'argomento desiderato.

Indice

A

aggiunta

- documenti a un CD audio da iTunes 56
- documenti a un CD audio (dal disco rigido) 55
- documenti a un CD audio (da un CD audio) 55
- documenti a un disco MP3 (dal disco rigido) 64
- documenti o cartelle a un disco dati 38
- documenti o cartelle a un disco MP3 64
- foto a un disco video (da iPhoto) 85
- foto a un disco video dal disco rigido 84
- presentazioni a un disco video da iPhoto 85
- presentazioni a un disco video (dal disco rigido) 84
- progetto iMovie a un disco video 84
- video a un disco video (dal disco rigido) 83

aiuto

- ottenere aiuto 4
- utilizzo 4

apertura

- progetto Toast 16

area del contenuto 5, 7

- aggiunta di documenti 12
- cancellazione 16

- invio di documenti dalla Scrivania a 20

attivazione di documenti immagine 28

attivazione o disattivazione dei menu video 102

B

backup

- pianificazione 46

C

cancellazione di un disco riscrivibile 21

cartella VIDEO_TS 104

cartelle

- aggiunta a un CD audio 54
- aggiunta a un disco dati 38
- aggiunta a un disco MP3 64
- confronto del contenuto di due 30
- creazione in un disco dati 39
- creazione in un disco MP3 65
- ridenominazione in un disco MP3 66
- utilizzo in un disco dati 39
- utilizzo in un disco MP3 65

cassette, digitalizzazione 72

cassetto Impostazioni disco 5, 8

cavo Firewire 97

CD

- formato Super Video CD 81
- formato VCD 81

CD audio 52

- aggiunta di documenti 54
- aggiunta di documenti a (da iTunes) 56
- aggiunta di documenti dal disco rigido 55
- aggiunta di documenti da un CD audio 55
- creazione 53
- definizione 52
- esportazione audio da 70
- inserimento automatico di informazioni per le tracce 57
- registrazione 60
- rimozione di documenti audio 58
- riordinamento delle tracce 56
- riproduzione di documenti audio 57
- scelta del formato CD audio 54
- utilizzo dei controlli di riproduzione 57
- utilizzo di documenti 56
- vantaggi 52
- visualizzazione o modifica di informazioni 58

CD-i 111**CD-ROM XA multitraccia** 111**CD Spin Doctor** 72**CD-Text** 54**chiusura di un disco** 14**codifica** 81**codifica di documenti MP3** 62**collegamento**

- videocamera DV al computer 97

compatibilità

- supporti e dispositivo di riproduzione 9
- supporti e registratore 9

compressione disco 44**condivisione di un registratore con un altro utente di Toast** 18**confronto di due documenti o cartelle** 30**contenuto**

- aggiunta a un CD audio 54
- aggiunta a un disco dati 38
- aggiunta a un disco video 82

controlli di riproduzione 57**copia**

- CD-ROM XA multitraccia 111
- con due unità 109
- con un solo registratore 108
- dischi 108
- disco CD-i 111
- disco dati 46
- documento immagine su disco 110
- immagine BIN CUE 111
- panoramica 108

copia BIN CUE 111**creazione**

- CD audio 53
- dischi dati 36
- dischi dati avanzati 47
- disco dati 37
- disco MP3 63
- disco video 80

crittografia a 128 bit 45**crittografia di un disco dati** 45

D

DAO 15**database dei titoli delle tracce su Internet** 57**decrittografia di un disco dati** 46**Déjà Vu** 46**digitalizzazione di LP e cassette** 72**dischi** 40, 66

- cancellazione 21
- chiusura 14
- compressione 44
- copia 108
- espulsione 21
- multisessione 26
- panoramica sulla creazione 12
- ridenominazione in un disco dati 40
- ridenominazione in un disco MP3 66
- scelta del tipo 9

dischi riscrivibili

cancellazione 21

disco dati

aggiunta di documenti o cartelle 38

avanzato 47

configurazione per Mac OS 44

copia 46

creazione 37

creazione di una nuova cartella in 39

decrittografia 46

definizione 36

e compressione 44

e crittografia 45

formato Mac e PC 37

formato Solo Mac 37

modifica delle impostazioni 37

motivi di utilizzo 36

organizzazione di elementi 40

panoramica sulla creazione 36

registrazione 41

ridenominazione di elementi 40

rimozione di elementi da 40

utilizzo di documenti e cartelle 39

verifica dopo la registrazione 14

disco dati ibrido personalizzato 47**disco dati ISO 9660 47****disco dati UDF 47****disco dati Volume Mac 47****disco MP3**

aggiunta dal disco rigido 64

aggiunta di documenti o cartelle 64

creazione 63

creazione di una nuova cartella in 65

definizione 62

organizzazione di elementi 66

registrazione 67

ridenominazione di elementi 66

rimozione di elementi da 66

scelta del formato MP3 64

utilizzo di documenti e cartelle 65

vantaggi 62

disco multisessione 26**disco video**

aggiunta dal disco rigido 83

aggiunta di contenuto 82

aggiunta di contenuto avanzato 104

aggiunta di foto da iPhoto 85

aggiunta di foto dal disco rigido 84

aggiunta di un progetto iMovie 84

codifica 81

creazione 80

definizione 78

esportazione di video da 102

formato DVD 81

inclusione delle foto originali 82

modifica delle impostazioni 80

registrazione 91

riproduzione sulla TV 78

standard televisivi 81

utilizzo del contenuto 90

dispositivi di riproduzione

compatibilità con i supporti 9

documenti

aggiunta a un CD audio 54

aggiunta a un disco dati 38

aggiunta a un disco MP3 64

aggiunta a un disco video 82

modifica di documenti video in un disco video 86

modifica di presentazioni in un disco video 88

ridenominazione in un disco MP3 66

utilizzo con un CD audio 56

utilizzo in un disco dati 39

utilizzo in un disco MP3 65

documenti audio

esportazione da iTunes 71

esportazione da un CD audio 70

esportazione da video QuickTime 71

inserimento di informazioni per le tracce 57

rimozione da un CD audio 58

riproduzione in un CD audio 57

documenti immagine 27

- attivazione sulla Scrivania 28
- conservazione date 110
- motivi di utilizzo 27
- proprietà 27

documento immagine

- copia 110
- creazione di un disco da 110

DVD 81

E

Enhanced Audio CD 73**errore buffer, prevenzione** 14**esportazione**

- audio da iTunes 71
- audio da un CD audio 70
- audio da video QuickTime 71
- video da un disco video 102

espulsione di un disco 21

F

finestra principale di Toast 5**formati di copia avanzati** 111**formati disco audio avanzati** 73**formati disco dati avanzati** 47**formati disco video avanzati** 104**formato CD audio, scelta** 54**formato MP3, scelta** 64**foto**

- aggiunta a una presentazione 85
- aggiunta a un disco video da iPhoto 85
- aggiunta a un disco video dal disco rigido 84
- inclusione degli originali in un disco video 82

I

iMovie 84**importazione di video da una videocamera****DV** 83, 98**impostazioni**

- dischi dati 37
- disco video 80
- modifica 12

impostazioni del registratore

- modifica 13
- visualizzazione automatica 15

indicatore di spazio 7**informazioni**

- ulteriori fonti 4

installazione di Toast 5**iPhoto, importazione di foto o presentazioni da** 85**iTunes**

- aggiunta di documenti a un CD audio da 56
- esportazione audio da 71

L

linguetta Audio 6, 12**linguetta Copia** 6, 12**linguetta Dati** 6, 12**linguetta Video** 6, 12**linguette per i tipi di disco** 5, 6**LP, digitalizzazione** 72

M

Mac e PC (disco dati) 37**Mac OS 8.1 o versioni successive** 44**Mac OS X** 4**menu** 78

menu video

attivazione o disattivazione 102

Mixed mode CD 73**modalità di simulazione** 14**modifica**

informazioni relative a un CD audio 58

informazioni su una presentazione 90

informazioni su un video 90

video 86

N**nastro DLT** 104**nastro DV**

posizionamento 98

nome del registratore 8**NTSC** 81**numero di copie** 14

P**PAL** 81**partizione temporanea** 28**partizione temporanea, creazione** 28**pianificazione di backup** 46**Plug & Burn** 83

definizione 94

modalità di impiego 94

panoramica su altri metodi 96

Plug & Burn rapido 95

posizionamento del nastro DV 98**presentazioni** 78

aggiunta a un disco video da iPhoto 85

aggiunta a un disco video dal disco rigido 84

impostazione del pulsante di menu 88

modifica 88

riordinamento 90

visualizzazione delle informazioni 90

prevenzione errore buffer 14**progetto Toast**

apertura 16

registrazione 16

registrazione in un documento immagine 27

pulsante delle opzioni registratore 8**pulsante di menu**

impostazione per la presentazione 88

pulsante di menu, impostazione dell'immagine 87**pulsante Impostazioni disco** 9**pulsante Registra** 5, 7**pulsanti di menu** 78

Q**QuickTime** 4, 52

esportazione audio da un documento video

QT 71

R**registratore**

chiusura di un disco 14

compatibilità con i supporti 9

comportamento dopo la registrazione 14

condivisione 18

configurazione 9

copia con uno solo 108

copia utilizzandone due 109

espulsione di un disco 21

informazioni su 15

requisiti di sistema 4

scelta della velocità di scrittura 13

scelta del numero di copie da creare 14

scelta (se più di uno) 12

simulazione senza registrazione 14

registrazione

- CD audio 60
- disco dati 41
- disco MP3 67
- disco video 91
- e errore buffer 14
- modalità 15
- progetto in un documento immagine 27
- progetto Toast 16
- qualsiasi tipo di disco 12
- simulazione senza registrazione 14
- verifica della 14
- visualizzazione delle impostazioni del registratore 15

requisiti

- di sistema 4
- registratori 4

rete

- condivisione di registratori in 18

ridenominazione

- documenti o cartelle in un disco dati 40
- documenti o cartelle in un disco MP3 66

rimozione

- documenti audio da un CD audio 58
- documenti o cartelle in un disco dati 40
- documenti o cartelle in un disco MP3 66

riordinamento

- documenti video 90
- ordine delle tracce in un CD audio 56
- presentazioni 90

ritaglio di video 86**S****scelta dei supporti 52****Scrivania**

- attivazione di documenti immagine 28
- invio di documenti a Toast dalla 20

sessioni

- registrazione di più di una 26

Solo Mac (disco dati) 37, 44**spazio su disco disponibile, determinazione 7****spazio sul disco rigido**

- necessario per installare Toast 4
- necessario per la codifica del video digitale 4

standard televisivi 81**Super Video CD 81****supporti**

- compatibilità 9
- scelta 9

SVCD 81**T****TAO 15****Toast**

- come ottenere aiuto 4
- importazione di video 83
- informazioni su 4
- panoramica sull'utilizzo 12

ToastAnywhere 18**Toast It 20**

- utilizzo per la creazione di un disco dati 38

tracce, riordinamento in un CD audio 56**V****VCD 81****velocità di scrittura 13****verifica 14****video**

- aggiunta dal disco rigido 83
- esportazione da un disco esistente 102
- importazione in Toast da una videocamera DV 98
- riordinamento 90
- ritaglio 86
- visualizzazione delle informazioni 90

videocamera DV

collegamento al computer 97

importazione di video da 98

Video CD 81

video digitale

importazione 98

spazio sul disco rigido necessario 4

