

Instalación Automática de Windows XP



El "método Álvarez de instalación de Windows XP" permite dejar Windows instalando el solito. No tendremos que pulsar ninguna tecla, ni meter ninguna clave ni escoger ninguna opción. Lo único que hay que hacer es arrancar con el CD y luego podemos dejar el ordenador completamente sólo. Después de 45 minutos volvemos y tendremos el disco formateado y Windows XP instalado. El método sólo funciona para Windows XP (home y profesional), NT y 2003. Es este:

1. Bájate el [archivo winnt.sif](#) para Windows XP.
2. Ábrelo con el bloc de notas, busca donde dice 12345-12345-12345-12345-12345 y cámbialo por la clave de instalación de Windows que tú tengas. ¡¡No cambies nada más del archivo o no funcionará!!
3. Copia el archivo winnt.sif modificado en un disquete vacío.
4. Arranca con el CD de Windows y con el disquete metido en la disquetera.
5. Se iniciará la instalación de Windows con las siguientes opciones automáticas:
 - o Formateo automático del disco en una única partición NTFS. **¡¡¡Mucho ojo!!!** Se borrarán todos los datos, pero se asegura la limpieza total de toda clase de virus, gusanos y trojanos.
 - o Usuario "Yo" sin password.
 - o Organización "Puesto". Nombre de equipo automático.
 - o Grupo de trabajo "Aula".
 - o Resolución de pantalla 800x600.
 - o Idioma español, zona horaria de España, configuración regional de España.

Cómo arrancar desde el CD-ROM.

Es muy fácil. Sólo hay que meter el CD de Windows, reiniciar el ordenador y veremos que en un momento determinado aparece un mensaje en la parte de abajo de la pantalla que dice algo así como "Pulse cualquier tecla para arrancar desde el CD". Pues eso. Hay que ser rápidos porque el mensaje sólo dura unos pocos segundos en la pantalla y, si no pulsamos ninguna tecla, el ordenador arrancará desde el disco duro como siempre.

Si no aparece ese mensaje, puede ser que tu ordenador no permita de ninguna manera arrancar desde CD-ROM. Eso es muy raro en ordenadores que tengan menos de 4 ó 5 años. Lo que es más probable es que la BIOS esté mal configurada. Solucionarlo es muy fácil y no puedes causarle ningún daño al ordenador:

1. Reinicia el ordenador.
- 2.



3. Nada más se apague, empieza a pulsar la tecla Supr repetidas veces (a veces tarda un poco), hasta que veas que aparece una pantalla más o menos como la de la imagen de la derecha. En algunos ordenadores (sobre todo los de marca), en vez de la tecla Supr puede ser: Del, Esc, F1, F2, F10, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Supr o Tab.
4. Moviéndote con las teclas del cursor, selecciona la opción "Advanced BIOS features" y pulsa Enter.
5. Aparecerá un nuevo menú, donde habrá una opción que se llama "First Boot Device" (primera unidad de arranque). Sitúate en ella con las teclas del cursor.
6. Con las teclas AvPag y RePag cambia el valor de la opción hasta que ponga "CD-ROM". Si no existe esa opción es que tu ordenador no admite el arranque desde CD. En este caso, el "Método Álvarez" es impracticable.
7. De la misma forma, pon HDD-0 en la opción "Second Boot Device".
8. Pulsa ESC para volver al menú anterior.
9. Pon el cursor en la opción "Save Changes"; pulsa Enter y luego Y.

En algunos ordenadores, la opción "First Boot" no estará en el sitio que he dicho. Es que hay muchas BIOS diferentes por ahí, especialmente en los ordenadores de marca y en los portátiles. Busca la opción que la encontrarás; quizá no con ese nombre, pero sí con otro parecido.